

# Generowanie pliku INTRASTAT


Okno generowania pliku dostępne jest z poziomu zakładki **Dodatki** -> **INTRASTAT**

Menu okna składa się z przycisków:

**[Generuj]** – po naciśnięciu przycisku otworzy się standardowe okno do wskazania miejsca zapisania pliku w katalogu Windows z możliwością wskazania katalogu

**[Zamknij]** – zamyka okno bez żadnych operacji

Parametry w oknie generowania deklaracji:



Okno generowania Intrastatu

**Przywóz** – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: *Tak* – *Przywóz* w atrybucie: *Uwzględniaj w deklaracji Intrastat*.

**Wywóz** – Po wskazaniu tej opcji w trakcie generowania pliku pobierane są tylko te elementy dokumentów, które w nagłówku dokumentu mają wybraną opcję: *Tak* – *Wywóz* w atrybucie: *Uwzględniaj w deklaracji Intrastat*.

**Szczegółowy próg statystyczny** – Po zaznaczeniu tego parametru uzupełnione zostaną wszystkie pola deklaracji Intrastat. Zaznaczenie go jest konieczne, gdy wartość przywozu lub wywozu przekracza wartości progów ustalonych i ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

**Grupuj pozycje poniżej 200 EUR** – Zaznaczenie tego parametru powoduje agregowanie pozycji poniżej 200 EUR.

**Miesiąc** – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślną ze słownika uniwersalnego: *Intrastat – Miesiąc*. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu *Intrastat – Miesiąc* jest zbieżna z wartością wybraną w polu *Miesiąc* okna *Generowanie pliku: Intrastat*.

**Rok** – Pole domyślnie wypełnione wartością domyślną ze słownika uniwersalnego: *Intrastat – Rok*. Na deklarację Intrastat przenoszone są elementy dokumentów, których wartość atrybutu *Intrastat – Rok* jest zbieżna z wartością wybraną w polu *Rok* okna *Generowanie pliku: Intrastat*.