

MM-

Szczegółowy opis formularza dokumentu oraz zakładek znajduje się w podkategorii Formularze dokumentów.

The screenshot shows a software interface for creating an MM- document. On the left, there is a sidebar with the following fields:

- Status: Zatwierdzony
- MM- / 2018 / 00001 / F_KRK
- Netto: 0,73 PLN
- Magazyn źródłowy: Magazyn Sklep KRK Food
- Magazyn docelowy: Magazyn Food
- Priorytet realizacji: Normalny
- Data wystawienia: 21.06.2018
- Ustalona wartość dostawy:
- Automatyczne generowanie MM+: Nie generuj (selected), Do bufora, Zatwierdzony
- Sposób dostawy: Kurier
- Właściciel: HANDEL CA.FOOD
- Obsługujący: admin admin

The main area on the right contains a table with the following columns: Lp., Kod, Nazwa, Cechy, Ilość, Jm., and Wartość netto. The table contains one row of data:

Lp.	Kod	Nazwa	Cechy	Ilość	Jm.	Wartość netto
1	500300043	Gumy do zucia		1,0000	szt	0,73

Formularz dokumentu MM-

Dodatkowo w nagłówku znajdują się informacje nt:

- **magazynu źródłowego** – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM- w centrum wystawiającym dokument. Magazyn źródłowy może zostać zmieniony do momentu dodania pierwszej pozycji.
- **magazynu docelowego** – domyślnie, ustawiany jest magazyn domyślny dla typu dokumentu MM+ w centrum wystawiającym dokument MM-. Jako magazyn docelowy na dokumencie MM- może zostać wskazany magazyn dostępny w:
 - firmie głównej i w centrach podrzędnych firmy głównej, pod warunkiem, że na karcie magazynu jest zaznaczony parametr *Dedykowany dla firmy głównej*.
 - centrum typu firma i w jej centrach podrzędnych, pod warunkiem, że magazyny są dołączone do danej firmy.

Uwaga

System nie pozwala na przesunięcie towaru w obrębie tego samego magazynu – magazyn źródłowy i docelowy muszą być różne.

Uwaga

Magazynem docelowym może być **magazyn konsygnacyjny własny**, tylko wtedy, gdy magazynem źródłowym jest **magazyn konsygnacyjny odbiorcy**.

- **Realizuj w POS** – parametr dostępny na formularzu dokumentu MM- w przypadku, gdy:
 - w ramach Firmy, w której dodawany jest dokument, zostało zdefiniowane co najmniej jedno stanowisko POS
 - jako magazyn źródłowy, wskazano magazyn przypisany do definicji MM- w centrum, w którym zdefiniowano to stanowisko

Ustawienie parametru pobierane jest z definicji dokumentu w centrum, w którym dokument jest wystawiany – domyślnie jest on odznaczony.

Parametr ten jest dostępny do edycji:

- dla dokumentów w stanie *Zainicjowanym* i *Niezatwierdzonym*
- po dodaniu pierwszej pozycji
- po wskazaniu magazynu:
 - źródłowego przypisanego do definicji MM- w centrum, w którym zdefiniowano stanowisko POS
 - źródłowego/docelowego o typie lokalnym
 - źródłowego, który nie jest magazynem z włączoną obsługą WMS

Po zapisaniu MM- z zaznaczonym parametrem *Realizuj w POS*, modyfikacja tego dokumentu po stronie Comarch ERP Altum nie jest już możliwa.

Sekcja *Automatyczne generowanie MM+* po zatwierdzeniu MM- pozwala określić czy dokument MM+:

- ma zostać wygenerowany w stanie *Zatwierdzonym* – opcja

Zatwierdzony

- ma zostać wygenerowany w stanie *Niezatwierdzonym* – opcja *Do bufora*
- ma zostać nie niewygenerowany – opcja *Nie generuj*

Uwaga

Ustawienie parametru *Automatyczne generowanie MM+* po *zatwierdzeniu MM-* jest zapisywane per firma i jest dziedziczone „w dół” w ramach danej struktury.

Domyślnie ustawiana jest opcja zdefiniowana w konfiguracji typu dokumentu MM-.

Lista pozycji może zawierać dowolną ilość artykułów, jednakże zasoby każdego z nich muszą znajdować się na magazynie źródłowym.

Sposób dodawania pozycji na dokument został opisany w podkategorii *Sposoby dodawania pozycji*.

Na dokumencie MM-, istnieje możliwość definiowania opakowań. Sposób dodawania opakowań na dokument i ich obsługi zbieżny z dokumentami przychodowymi z uwzględnieniem poniższych różnic:

- formularz opakowań zawiera dwa pola dotyczące magazynów – *Magazyn źródłowy* i *Magazyn docelowy*, pola są nieaktywne i domyślnie wypełnione magazynami z nagłówka dokumentu
- na dokumentach MM+ nie jest sprawdzana unikalność kodów EAN
- wartość opakowania przyjmuje zawsze wartość netto
- nie ma możliwości dodawania wielu opakowań jednocześnie
- kopiowanie opakowań na MM- jest możliwe tylko, gdy dla **wszystkich** elementów opakowania jest dostępna wystarczająca ilość zasobów na magazynie
- wartość skopiowanego opakowania ustalana jest na podstawie rzeczywistych wartości pobranych zasobów, a nie na podstawie opakowania źródłowego