

# Konfiguracja – Zakładka Baza konfiguracyjna

Zakładka *Baza konfiguracyjna*, znajdująca się w oknie *Konfiguracja*, zawiera namiary na bazę konfiguracyjną Comarch ERP Altum. Wskazanie bazy konfiguracyjnej jest konieczne m.in. do tłumaczenia menu systemu z wszystkimi przyciskami i grupami przycisków.

The screenshot shows a configuration window titled 'Konfiguracja' with a sub-tab 'Ustawienia bazy konfiguracyjnej Altum'. On the left is a sidebar with five icons: a gear for 'Ustawienia', a book for 'Dostępne języki', a question mark for 'Podpowiedzi tłumaczeń', a cylinder for 'Baza konfiguracyjna', and a box with a green arrow for 'Generowanie'. The main area contains the following fields:

- 'Serwer:': a text box containing a period '.'
- 'Baza danych:': a dropdown menu showing 'AltumConfiguration20171\_200117'
- 'Logowanie zintegrowane:': a checkbox that is unchecked
- 'Użytkownik (opcjonalnie):': a text box containing 'admin'
- 'Hasło (opcjonalnie):': a text box with masked characters '.....'

At the bottom right are 'OK' and 'Anuluj' buttons.

## Zakładka **Baza konfiguracyjna**

Pola do uzupełnienia na tej zakładce to:

- **Serwer** – nazwa lub adres IP serwera, na którym znajduje się baza konfiguracyjna Comarch ERP Altum
- **Baza danych** – nazwa tłumaczonej bazy konfiguracyjnej Comarch ERP Altum. Lista baz konfiguracyjnych dostępnych na rozwijalnej liście jest ograniczona do baz dostępnych na wskazanym serwerze.
- **Logowanie zintegrowane** – po zaznaczeniu tego parametru system automatycznie uzupełni nazwę użytkownika i hasło, jeśli zostały zintegrowane z kontem Windows

- **Użytkownik (opcjonalnie)** – nazwa użytkownika z prawami dostępu do konfiguracyjnej bazy danych
- **Hasło (opcjonalnie)** – hasło użytkownika z prawami dostępu do konfiguracyjnej bazy danych