

Weryfikacje dostaw

Uprawnienia do podmiiany dostaw

Podmiana dostaw na wielu dokumentach możliwa jest z poziomu formularza Weryfikacji dostaw, którego widoczność jest zależna od uprawnień dostępnych z poziomu *Konfiguracja* → *Grupy operatorów* edycja wybranej grupy zakładka *Inne uprawnienia*:

- *Dostęp do cen zakupu*
- *Zmiana dostawy na zatwierdzonym dokumencie*
- *Panel zmiany dostaw*

Uwaga

Uprawnienia *Zmiana dostawy na zatwierdzonym dokumencie* oraz *Panel zmiany dostaw* nie są dostępne dla francuskiej wersji bazy danych oraz dla metody kolejkowania zasobów AVCO. Formularz jest dostępny z poziomu menu *Magazyn (Zasoby)* → *Weryfikacja dostaw*.

Formularz Weryfikacji dostaw

The screenshot shows the 'Weryfikacja dostaw' (Supply Verification) form. It is divided into four main sections:

- Artykuły (Articles):** Contains a table with columns 'Kod' and 'Nazwa'. Below the table is a search bar and a filter button 'Edytuj filtr'.
- Subpozycje (Sub-items):** Contains a table with columns: 'Dok...', 'Kod', 'Naz...', 'Ma...', 'Cechy', 'Dat...', 'Dok...', 'Dok...', 'Ilość', 'War...', 'War...', 'Waluta'. Below the table is a search bar, a filter button 'Edytuj filtr', and a summary area with 'Ilość: 0,0000' and 'Zmień: <<'.
- Parametry (Parameters):** Contains several input fields and dropdowns: 'Data: Wystawienia', 'Data od: 05.02.2019', 'Data do: 05.02.2019', 'Dokument: Wydanie magazynowe zewnętrzne', 'Magazyn: Wszystkie dostępne obiekty'. There is also a checkbox 'Kontrola zgodności cech' which is checked.
- Dostawy (Supplies):** Contains a table with columns: 'Magazyn', 'Cechy', 'Ilość', 'Ilość w j...', 'Cena je...', 'Wartość...', 'Wartość...', 'Waluta'. Below the table is a search bar, a filter button 'Edytuj filtr', and a checkbox 'Pokaż dostawy'.

Formularz weryfikacji dostaw

Pierwsza sekcja *Artykuły* pozwala na dodanie:

- towarów za pomocą przycisku [**Dodaj**]
- całej grupy towarów za pomocą przycisku [**Dodaj grupę**]

W sekcji *Parametry* należy określić warunki jakie mają zostać spełnione przez dokument dostawy, na którym nastąpi podmiana zasobów:

Data – określa datę z dokumentu z możliwością wskazania daty: *Wystawienia* lub *Wydania*. Domyślnie na formularzu pojawia się data wystawienia.

Uwaga

Dla dokumentu RW, bez względu na wybraną datę, uwzględniana jest zawsze data wystawienia.

Data od/Data do – określenie przedziału dat z którego będą pobierane dokumenty. Domyślnie w obu polach wyświetlana jest data bieżąca.

Dokument – wskazanie dokumentów do podmiany dostaw:

- **<Wszystkie>** – dokumenty wydania zewnętrznego oraz wydania wewnętrznego
- **<Wydanie magazynowe zewnętrzne>** – domyślna opcja
- **<Wydanie magazynowe wewnętrzne>**

Magazyn – określenie magazynu zawęży listę dokumentów do tych, które zostały wystawione na wskazanych magazynach. Na liście do wyboru są dostępne tylko te magazyny, które zostały dołączone do firmy/centrum, do którego należy aktualnie zalogowany operator.

Kontrola zgodności cech – parametr domyślnie zaznaczony. W przypadku podmiany dostaw na liście dostaw wyświetlone zostaną tylko te pozycje, których wartości cech są takie same jak te na podmienianej subpozycji.

Kontrola nie obejmuje:

- **subpozycji bez określonych wartości cech** – taka subpozycja może być zamieniona na dowolną subpozycję, bez względu na wartość cech
- **subpozycji z określonymi wartościami cech** – taka subpozycja może zostać zamieniona na subpozycję bez określonych wartości cech

Po odznaczeniu parametru, kontrola ta nie będzie zachowana.

W sekcji *Subpozycje* po wybraniu przycisku **[Przelicz]** wyświetlone zostaną subpozycje dokumentów rozchodowych zgodnie z parametrami ustawionymi w sekcji *Parametry* oraz *Artykuły*.

Aby istniała możliwość podmiany dostawy należy:

- wskazać subpozycję dla której ma zostać dokonana podmiana dostawy. W polu *Ilość* w sekcji *Subpozycji* wyświetlona zostanie ilość zgodna z aktualnie zaznaczoną pozycją.
- zaznaczyć parametr *Pokaż dostawy* i wskazać dostawę, która ma zostać pobrana na dokument.
- wybrać przycisk **[Zmień]**, który dokona podmiany dostawy na dokumencie.

Okno pozwalające na podmiannę dostaw będzie takie samo jak okno pozwalające na podmiannę dostawy na zatwierdzonym dokumencie.

Podmiana dostaw możliwa jest również bezpośrednio na zatwierdzonym dokumencie FS, WZ, RW z poziomu szczegółów pozycji.