

Instalacja – informacje ogólne

Do instalacji aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS) wymagane jest posiadanie dodatku Microsoft .Net Framework w wersji 4.7.2 lub wyższej.

Uwaga

Nie zaleca się powrotu do niższej wersji Comarch BPM (downgrade'u).

Proces ten **nie jest wspierany** przez producenta i może prowadzić do **nieprzewidywalnych i trudnych do zdiagnozowania problemów**.

Uwaga

Dla Comarch BPM (dawniej DMS) nie zaleca się korzystania z serwerów proxy.

Uwaga

Od wersji 2023.0.0 w ramach pakietu instalacyjnego nie jest dostępny instalator dla Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Altum.

Z pobranego pliku instalacyjnego, do instalacji Comarch BPM (dawniej DMS) we współpracy z Comarch ERP Altum należy wykorzystać:

1. Katalog do instalacji ręcznej – **Comarch BPM {wersja}**

lub


1. Katalog z instalatorem do współpracy z Comarch ERP Altum – **Comarch DMS {wersja} Altum instalator aplikacji web** (w wersjach Comarch DMS starszych niż 2023.0.0)
2. Katalog z instalatorem aplikacji desktop do współpracy z Comarch ERP Altum – **Comarch BPM {wersja} instalator aplikacji desktop**

Uwaga

Instalator aplikacji desktop nie jest dostępny w wersji 2022.0.2

Podstawowym elementem systemu Comarch BPM (dawniej DMS) jest **aplikacja serwerowa**. Dlatego w **pierwszej** kolejności procesu instalacji należy **zainstalować aplikację serwerową**, później **aplikację WEB**, a następnie skonfigurować **aplikację stacjonarną**.

W przypadku wersji starszych niż 2023.0.0 zalecamy przeprowadzenie instalacji aplikacji webowej (dawny web), przy użyciu instalatora znajdującego się w katalogu **Comarch DMS {wersja} Altum instalator aplikacji web** oraz instalacji aplikacji desktop, przy użyciu instalatora znajdującego się w katalogu **Comarch DMS {wersja} instalator aplikacji desktop**. Istnieje również możliwość instalacji ręcznej.



Ogólny schemat infrastruktury aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)