

Konfiguracja kont mailowych dla Comarch BPM w chmurze Comarch

Spis treści artykułu

- [Konfiguracja skrzynki mailowej w Comarch BPM \(dawniej DMS\) – opis](#)
 - [Informacje ogólne](#)
 - [Zakładka „Serwer pocztowy”](#)
 - [Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”](#)
- [Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej](#)
- [Domyślnie otwarte numery portów](#)
- [Przykłady konfiguracji poczty](#)
 - [Poczta WP](#)
 - [Onet Poczta](#)
 - [Poczta Google](#)

Konfiguracja skrzynki mailowej w Comarch BPM (dawniej DMS) – opis

Informacje ogólne


Konfiguracja skrzynki pocztowej w Comarch BPM (dawniej DMS) odbywa się w ramach zakładki  [Ustawienia], w zakładce „Serwer pocztowy”.

Zakładka „Serwer pocztowy” służy do zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, z którego wysyłane są **powiadomienia** typu: przekazanie dokumentu, przypomnienia o przeterminowanych, itp.

Zakładka „Serwer pocztowy”

Zakładka „Serwer pocztowy” składa się z dwóch sekcji:

- Ustawienia konta pocztowego;
- Wyślij testową wiadomość email.



Widok zakładki „Serwer pocztowy”

Aby poprawnie **skonfigurować skrzynkę pocztową w Comarch BPM (dawniej DMS)**, operator powinien:


- uzupełnić dane w ramach sekcji *Ustawienia konta pocztowego* (zob. [Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”](#));
- kliknąć w ikonę  **[Zapisz]**, aby zapisać ustawienia.

Po wyborze przycisku



[Zapisz] zostaje wyświetlony

następujący komunikat informujący o zapisaniu danych:



Informacja o zapisaniu danych

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – parametr aktywujący funkcjonalność wysyłania maili – w tym celu użytkownik powinien wybrać opcję „Tak”;
- **Nazwa konta** – nazwa konta mailowego na serwerze pocztowym, np. **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – adres mailowy skrzynki pocztowej, z której wychodzi korespondencja, np. **urszulakowal@domena.com**;
- **Nazwa wyświetlana** – nazwa konta mailowego, np. **Comarch DMS – powiadomienia** – nazwa jest widoczna w mailu jako nazwa nadawcy;
- **Adres zwrotny** – opcjonalny adres mailowy, np. **urszulakowal@domena.com** – może być inny niż wychodzący;
- **Opis** – opis konta pocztowego;
- **Typ serwera** – domyślnie SMTP – bez możliwości edycji;

- **Nazwa serwera** – nazwa serwera pocztowego, np. [smtp.domena.com](#);
- **Port** – port wykorzystywany przez protokół wysyłający maile – domyślnie otwarte porty to: [25](#), [465](#) i [587](#) (zob. [Domyślnie otwarte numery portów](#))
- **Metoda szyfrowania** – pole, w ramach którego możliwy jest wybór odpowiedniej metody szyfrowania wiadomości mailowych. Domyślną wartością jest „Brak”;
- **Metoda uwierzytelniania** – dostępne są dwie opcje uwierzytelnienia konta pocztowego:
 - Za pomocą loginu i hasła;
 - Poprzez mechanizm OAuth2 dla kont w usłudze Microsoft Office 365 (zob. [Obsługa kont pocztowych Office 365](#));

Uwaga

W Comarch BPM (dawniej DMS) nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

- **Login** – login użytkownika do logowania do skrzynki pocztowej;
- **Hasło** – hasło użytkownika do skrzynki pocztowej (pole dostępne, jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”).

[Jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”](#), wówczas w polach „Login” i „Hasło” należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.

Uwaga

W razie wątpliwości w polu [„Metoda szyfrowania”](#) należy wybrać opcję [„Automatyczne”](#).

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@comarch.com
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@comarch.com
Opis	Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.comarch.com
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	jankowalski
Hasło	••••••••

Przykład konfiguracji dostępu do konta mailowego z użyciem metody uwierzytelnienia „Login i hasło”

W przypadku wyboru metody uwierzytelnienia „OAuth2” należy przeprowadzić dodatkową konfigurację zgodnie z opisem dostępnym na stronie: <https://pomoc.comarch.pl/dms/index.php/dokumentacja/obsługa-konta-pocztowych-office-365/>

Przykłady konfiguracji dostępu do wybranych serwerów pocztowych znajdują się w punkcie: [Przykłady konfiguracji poczty](#)

Dostępne są następujące [przykłady konfiguracji kont pocztowych](#)

dla serwerów:

- [Poczta WP](#)
- [Onet Poczta](#)
- [Poczta Google](#)

Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej

Po uzupełnieniu pól w sekcji „[Ustawienia konta pocztowego](#)” (zob. rozdział [Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”](#)) użytkownik może **zweryfikować**, czy dostęp do skrzynki pocztowej został poprawnie skonfigurowany, wysyłając testową wiadomość email.

W tym celu należy przejść do sekcji „[Wyślij testową wiadomość email](#)”, znajdującej się na zakładce „[Serwer pocztowy](#)”, i uzupełnić następujące parametry:

- **Adres email odbiorcy** –w tym polu należy wprowadzić [adres mailowy](#), na który ma zostać wysłana wiadomość tekstowa;
- **Temat** – [temat wiadomości mailowej](#);
- **Treść wiadomości** – [treść wiadomości](#);
- **Załącznik** – z punktu widzenia powiadomień mailowych możliwość przesyłania załączników nie jest istotna. Testując konfigurację konta pocztowego należy pominąć możliwość wysyłania załączników!

Wyślij testową wiadomość email

Adres email odbiorcy

urszulakowal@domena.pl

Temat

proba

Treść wiadomości

Proba

Załącznik

 Faktura FZ_5_2021




Wyślij wiadomość

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk

Wyślij wiadomość

[Wyślij wiadomość]. Mail zostanie przekazany do kolejki mailowej i wyświetli się następujący komunikat:



Wiadomość wyświetlana po wysłaniu wiadomości testowej

Potwierdzeniem poprawności konfiguracji konta mailowego jest **otrzymanie wiadomości mailowej**.

Domyślnie otwarte numery portów

Domyślne numery portów, które można wprowadzić na zakładce „**Serwer pocztowy**” w sekcji „**Ustawienia konta pocztowego**” to:

- 25
- 465
- 587

Uwaga

Jeżeli wymagany port nie jest dostępny na powyższej liście, wówczas należy wysłać zgłoszenie na adres chmura.standard@comarch.pl z prośbą o otwarcie dodatkowego portu

Przykłady konfiguracji poczty

Poczta WP

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji konta pocztowego **dostępne są na stronie** <https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy>

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy>. The page title is "Podstawowe parametry serwerów pocztowych". On the left, there is a sidebar with "Powiązane tematy" (Related topics) including "Jak skonfigurować program pocztowy?", "Aktywacja dostępu dla programów pocztowych", and "Komunikaty błędów (Outlook/Windows Live/Mail/Thunderbird)". The main content area is divided into two sections: "Konfiguracja konta IMAP" and "Konfiguracja konta POP3". Each section lists the incoming mail server (imap.wp.pl and pop3.wp.pl), the port (993 and 995), and the security protocol (SSL). A red box highlights the outgoing mail settings for both IMAP and POP3, which are smtp.wp.pl, port 465, SSL, and require authentication. At the bottom, a "Ważne!" (Important!) note states that if two-step login is active, an external client like Outlook or Apple Mail is needed, and provides a link to a login guide.

Strona główna › Programy pocztowe › Jak skonfigurować program pocztowy?

Powiązane tematy

- Jak skonfigurować program pocztowy?
- Aktywacja dostępu dla programów pocztowych
- Komunikaty błędów (Outlook/Windows Live/Mail/Thunderbird)

Podstawowe parametry serwerów pocztowych

Konfiguracja konta IMAP

Serwer poczty przychodzącej - **imap.wp.pl**
Port serwera poczty przychodzącej - **993**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**

Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**
Port serwera poczty wychodzącej - **465**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**
Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Konfiguracja konta POP3

Serwer poczty przychodzącej - **pop3.wp.pl**
Port serwera poczty przychodzącej - **995**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**

Serwer poczty wychodzącej - **smtp.wp.pl**
Port serwera poczty wychodzącej - **465**
Tryb zabezpieczenia - **SSL**
Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Ważne! Jeżeli na Twoim koncie jest aktywne logowanie dwustopniowe i do pobierania poczty chcesz używać zewnętrznego klienta (np. Outlook, Apple, Mail, Samsung Mail, Thunderbird, Gmail i itp.) to więcej informacji znajdziesz tutaj:
<https://pomoc.wp.pl/1login/hasla-do-aplikacji-zewnetrznej>

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji Poczty WP

Przykład

Użytkownik **Jan Kowalski** posiada konto pocztowe na portalu **wp.pl**.

Jego adres email to **jankowalski@wp.pl**, login to **jankowalski**, a hasło do poczty brzmi **Konwalia369!**.

Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było **wysyłać powiadomienia z Comarch BPM (dawniej DMS)**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS),

klika na zakładkę  **[Ustawienia]**, następnie na zakładce **„Serwer pocztowy”** w sekcji **„Ustawienia konta pocztowego”** uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera **„Tak”**;
- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: **jankowalski@wp.pl**;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje **Comarch DMS – powiadomienia**;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: **jankowalski@wp.pl**;
- **Opis** – użytkownik wpisuje **Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS**;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje **smtp.wp.pl**;
- **Port** – użytkownik wpisuje **587**;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera **„Automatyczne”**;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję **„Login i hasło”**;
- **Login** – użytkownik wpisuje **jankowalski**;

- **Hasło** – użytkownik wpisuje **Konwalia369!**

Ustawienia konta pocztowego



Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	jankowalski
Hasło	••••••••••

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty WP

Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj


Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	jankowalski@wp.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	jankowalski@wp.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.wp.pl
Port	587
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Po skonfigurowaniu konta pocztowego **należy przeprowadzić test** wysyłając wiadomość mailową na wskazany adres. Zobacz punkt: [Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej](#)

Onet Poczta

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji konta mailowego **można znaleźć na stronie** <https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfiguracji/>

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.

← ↻ 🔒 https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfigur... 📄 🗑️ A ☆ 📱 ⚙️ | 📄 ☆ 🗑️ 🗑️ 🗑️ 🗑️

Pomoc > Programy pocztowe > Adresy serwerów potrzebne do konfiguracji 🔍 Szukaj na stronach pomocy

Popular Articles

Jak zalogować się do Onet Poczty?

Oznaczenia wiadomości

Formularz wymuszenia zmiany hasła

Nie pamiętam hasła. Odzyskiwanie hasła do Onet Poczty

Rozmiar wysyłanych i odbieranych wiadomości

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?

CONTACT SUPPORT

Adresy serwerów potrzebne do konfiguracji

Skorzystaj z poniższych danych

Ustawienia poczty przychodzącej

Serwer IMAP: **imap.poczta.onet.pl**

Port: **993**

Typ zabezpieczeń: SSL

Ustawienia poczty wychodzącej

Serwer SMTP: **smtp.poczta.onet.pl**

Port: **465**

Typ zabezpieczeń: SSL

Pamiętaj, że nazwa konta to cały adres e-mail np. jan.onetowy@onet.pl

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Onet

Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowak** posiada konto pocztowe na portalu **onet.pl**.

Jej adres email to **annanowak@op.pl**, login to **annanowak@op.pl**, a hasło do poczty brzmi **Pierwiosnek479%**.

Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch BPM (dawniej DMS)**.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS),



klika na zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **„Serwer pocztowy”** i na sekcję **„Ustawienia konta pocztowego”**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkownik wybiera **„Tak”**;

- **Nazwa konta** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS*;
- **Email (wychodzący)** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkownik wpisuje *Comarch DMS – powiadomienia*;
- **Adres zwrotny** – użytkownik wpisuje swój adres email: *annanowak@op.pl*;
- **Opis** – użytkownik wpisuje *Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS*;
- **Typ serwera** – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkownik wpisuje *smtp.poczta.onet.pl*;
- **Port** – użytkownik wpisuje *465*;
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera *„Automatyczne”*;
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję *„Login i hasło”*
- **Login** – użytkownik wpisuje *annanowak@op.pl*
- **Hasło** – użytkownik wpisuje *Pierwiosnek479%*

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowak@op.pl
Hasło	

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Onet

Po uzupełnieniu pól Anna Nowak **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj


Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowak@op.pl
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowak@op.pl
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.poczta.onet.pl
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Po skonfigurowaniu konta pocztowego **należy przeprowadzić test** wysyłając wiadomość mailową na wskazany adres. Zobacz punkt [Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej](#)

Poczta Google

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji konta mailowego **można znaleźć pod następującym linkiem:** [Wysyłanie e-maili z drukarki, skanera lub aplikacji – Administrator Google Workspace – Pomoc](#)

Uwaga

W razie wątpliwości w polu „**Metoda szyfrowania**” należy wybrać opcję „**Automatyczne**”.

Uwaga

W celu poprawnego skonfigurowania poczty należy **dodać aplikację BPM (dawniej DMS) w ustawieniach konta Google**, jak pokazano w poniższym przykładzie.

The screenshot shows a web browser window with the URL `https://support.google.com/a/answer/176600?hl=pl#:~:text=Podczas%20`. The page title is "Administrator Google Workspace - Pomoc". The main heading is "Opcja 2. Wysyłanie e-maili za pomocą serwera SMTP Gmaila". The text explains that if you connect using SSL or TLS, you can send mail to any person or organization using `smtp.gmail.com` as the SMTP server. It also mentions that configuring this option requires authentication with Google Workspace login details.

Uwagi

Podczas używania serwera SMTP Gmaila:

- Maksymalny dzienny limit wysyłanych wiadomości wynosi 2000. Dowiedz się więcej o [limitach wysyłania e-maili](#).
- Filtry spamu mogą odrzucać lub filtrować podejrzane wiadomości.
- Pełna i jednoznaczna nazwa domeny usługi SMTP to `smtp.gmail.com`.
- Dostępne opcje konfiguracji:
 - port 25, 465 lub 587,
 - [protokoły SSL i TLS](#),
 - dynamiczne adresy IP.

Instrukcje konfiguracji

1. Na urządzeniu lub w aplikacji wpisz **smtp.gmail.com** jako adres serwera.
2. W polu **Port** wpisz jedną z tych liczb:
 - W przypadku protokołu **SSL** wpisz **465**.
 - W przypadku protokołu **TLS** wpisz **587**.
3. W celu uwierzytelnienia wpisz pełny adres e-mail konta Google Workspace (na przykład `twoje.imie@solarmora.com`) i hasło. Zanim użyjesz konta na urządzeniu lub w aplikacji, zaloguj się na nie.

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji poczty Gmail


Przykład

Użytkowniczka **Anna Nowa** posiada konto pocztowe na portalu **gmail.com**.

Jej adres email to **annanowa@gmail.com**, login to **annanowa@gmail.com**, a hasło do poczty brzmi **Lawenda458!**.


Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego **można było wysyłać powiadomienia z Comarch BPM (dawniej DMS)**.

W tym celu najpierw **loguje się na swoje konto na portalu gmail.com i klika na przycisk z literą A** (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.




Wybór przycisku w ramach okna poczty gmail w przeglądarce

Następnie Anna Nowa **klika w przycisk „Zarządzaj kontem Google”**.



Wybór przycisku „Zarządzaj kontem Google”

Następnie klika na zakładkę „**Bezpieczeństwo**”, a następnie w ramach sekcji „**Sposób logowania się w Google**” w polu „**Weryfikacja dwuetapowa**” naciska na strzałkę w prawo.



Wybór zakładki „Bezpieczeństwo” i strzałki w polu „Weryfikacja dwuetapowa”

W ramach wyświetlonego okna potwierdza swoją tożsamość,

Dalej

wpisując hasło **Lawenda458!** I klikając

[Dalej].



Anna Nowa



Aby przejść dalej, potwierdź swoją tożsamość

Wpisz hasło

.....

☐ Pokaż hasło

[Nie pamiętasz hasła?](#)

Dalej

polski



[Pomoc](#)

[Prywatność](#)

[Warunki](#)

Wybór przycisku „Dalej” po wpisaniu hasła do konta Gmail

Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu „**Hasła do aplikacji**”.

← Weryfikacja dwuetapowa

 **Hasła do aplikacji**
Te drukowane jednorazowe kody dostępu pozwalają logować się, gdy nie masz przy sobie telefonu, np. w podróży.

 **Aplikacja Authenticator**
Za pomocą aplikacji uwierzytelniającej możesz bezpłatnie odbierać kody weryfikacyjne nawet wtedy, gdy Twój telefon nie ma połączenia z Internetem. Aplikacja jest dostępna w wersji na Androida i iPhone'a.

 **Klucz bezpieczeństwa**
Klucz bezpieczeństwa to metoda weryfikacji, która umożliwia bezpieczne logowanie się na konto. Może on być wbudowany w telefonie lub może używać Bluetootha albo wymagać bezpośredniego podłączenia do portu USB komputera.

Urządzenia, które nie wymagają drugiego etapu

Na zaufanych urządzeniach, takich jak Twój własny komputer, możesz pomijać drugi etap.

 **Zaufane urządzenia**
Usuń z listy zaufanych te urządzenia, na których nie korzystasz z weryfikacji dwuetapowej.

[USUŃ WSZYSTKIE](#)

Hasła do aplikacji

Hasła do aplikacji nie są zalecane i w większości przypadków są niepotrzebne. Aby chronić swoje konto Google, łącz je z aplikacjami za pomocą funkcji „Zaloguj się przez Google”.

Hasła do aplikacji
Brak

>

Wybór strzałki na polu „Hasła do aplikacji”

Następnie w ramach pola „**Wybierz aplikację**” wybiera opcję „**Inna opcja (własna nazwa)**”.

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.

Wybierz aplikację

Poczta

Kalendarz

Kontakty

YouTube

Inna opcja (własna nazwa)

Wybierz urządzenie



WYGENERUJ

Wybór opcji „Inna opcja”

Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisuje **Comarch DMS** i klika w przycisk **Wygeneruj**.

Google Konto

← Hasła do aplikacji

Hasło do aplikacji służy do logowania się na konto Google z poziomu aplikacji na urządzeniach, które nie obsługują weryfikacji dwuetapowej. Nie musisz go zapamiętywać – wystarczy, że podasz je tylko raz. [Więcej informacji](#)

Nie masz haseł do aplikacji.

Wybierz aplikację i urządzenie, do których chcesz utworzyć nowe hasło.


Comarch DMS



WYGENERUJ

Wybór przycisku „Wygeneruj” po wpisaniu nazwy „Comarch DMS”

Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym **hasłem dla aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)**. Anna **kopiuje i zachowuje hasło** – w tym przypadku hasło to **pvl1anprlvvrnrn** – i klika **„Gotowe”**.



Okno z wygenerowanym hasłem, które należy wykorzystać w aplikacji Comarch BPM (dawniej DMS)

Następnie Anna Nowa **loguje się do aplikacji Comarch BPM**



(dawniej DMS), klika na zakładkę **[Ustawienia]**, a następnie na zakładkę **„Serwer pocztowy”** i na sekcję **„Ustawienia konta pocztowego”**. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

- **Włącz wysyłanie wiadomości email** – użytkowniczka wybiera **„Tak”**;
- **Nazwa konta** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS**;
- **Email (wychodzący)** – użytkowniczka wpisuje swój adres email: **annanowa@gmail.com**;
- **Nazwa wyświetlana** – użytkowniczka wpisuje **Comarch DMS – powiadomienia**;
- **Adres zwrotny** – użytkowniczka wpisuje swój

adres email: annanowa@gmail.com;

- **Opis** – użytkowniczka wpisuje [Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS](#);
- **Typ serwera** – użytkowniczka pomija pole – nie można go edytować;
- **Nazwa serwera** – użytkowniczka wpisuje smtp.gmail.com;
- **Port** – użytkowniczka wpisuje [465](#);
- **Metoda szyfrowania** – użytkownik wybiera [„Automatyczne”](#);
- **Metoda uwierzytelniania** – użytkownik wybiera opcję [„Login i hasło”](#)
- **Login** – użytkowniczka wpisuje annanowa@gmail.com
- **Hasło** – użytkowniczka wkleja [wygenerowane na koncie Google 16-cyfrowe hasło – pvlíanprlvvrnrrn](#)

Uwaga

W Comarch BPM (dawniej DMS) nie są obsługiwane konta mailowe Google z autoryzacją OAuth2.

Włącz wysyłanie wiadomości email	Tak
Nazwa konta	Comarch DMS
Email (wychodzący)	annanowa@gmail.com
Nazwa wyświetlana	Comarch DMS - powiadomienia
Adres zwrotny	annanowa@gmail.com
Opis	Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS
Typ serwera	SMTP
Nazwa serwera	smtp.gmail.com
Port	465
Metoda szyfrowania	Automatyczne
Metoda uwierzytelniania	Login i hasło
Login	annanowa@gmail.com
Hasło	••••••••••••

Przykład uzupełnienia sekcji „Ustawienia konta pocztowego” dla konta pocztowego w ramach Poczty Google

Po uzupełnieniu pól Anna Nowa **zapisuje zmiany**, klikając na ikonę dyskietki  w lewej górnej części zakładki „**Serwer pocztowy**”.

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP **SERWER POCZTOWY** EMAIL NARZĘDZIA API PRZECHOWYWANIE PLIKÓW

Do wysyłania wiadomości email zastosuj

Komponent mailowy na serwerze IIS

Ustawienia konta pocztowego

Włącz wysyłanie wiadomości email

Tak

Nazwa konta

Comarch DMS

Email (wychodzący)

annanowa@gmail.com

Nazwa wyświetlana

Comarch DMS - powiadomienia

Adres zwrotny

annanowa@gmail.com

Opis

Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS

Typ serwera

SMTP

Nazwa serwera

smtp.gmail.com

Port

465

Metoda szyfrowania


Automatyczne

Metoda uwierzytelniania

Login i hasło

Zapisywanie dokonanych zmian

Po wyborze przycisku  **[Zapisz]** zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.



Informacja o zapisaniu danych

Po skonfigurowaniu konta pocztowego **należy przeprowadzić test** wysyłając wiadomość mailową na wskazany adres. Zobacz punkt [Przeprowadzenie testu konfiguracji skrzynki mailowej](#)

[Powrót do początku artykułu](#)