


# Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Na formatce konfiguracji typu obiegu „Ustawienia obiegu” dostępna jest sekcja „Uprawnienia do inicjowania dokumentu”. Tylko operatorzy uprawnieni do inicjowania dokumentów na tej formatce mogą **tworzyć dokumenty danego typu obiegu**.



Zakładka „Ustawienia obiegu”, sekcja „Uprawnienia do inicjowania dokumentu”


Aby nadać uprawnienia do inicjowania dokumentów, należy kolejno:

1. **kliknąć** link „Ustaw”
2. **wybrać spółkę** (w trybie wielospółkowym), **typ** („Pracownik”,

„Dział” lub „Stanowisko”) i konkretną **wartość** (określonego pracownika, dział lub stanowisko).

3. **zapisać** zmiany, **klikając** przycisk  **[Zapisz]**

**Uprawnienie do inicjowania dokumentu** można **usunąć**, **klikając w ikonę kosza** obok danego pracownika/stanowiska/działu i **zapisując obieg**.



The screenshot displays the 'Ustawienia obiegu' (Workflow Settings) section of the Comarch DMS 2024.3.0 application. The interface includes a top navigation bar with the title 'Fakture zakupowe' and a 'Prefix: FZ' field. Below this, there are tabs for 'KARTA OBIEGU', 'SCHEMAT OBIEGU', and 'USTAWIENIA OBIEGU'. The 'USTAWIENIA OBIEGU' tab is active, showing a list of settings on the left and a table of permissions on the right. The table, titled 'Uprawnienia do inicjowania dokumentu', has columns for 'Nazwa spółki' (Company Name), 'Typ' (Type), 'Wartość' (Value), and an action column with a trash icon. The table contains three rows of data: 'Spółka A' with 'Pracownik' type and 'Administrator' value, 'Spółka A' with 'Pracownik' type and 'Anna Nowak' value, and 'Firma X' with 'Pracownik' type and 'Admin2' value. A 'Dodaj' (Add) button is located below the table. The bottom of the interface shows a list of other settings like 'Ogólne', 'Lista dokumentów jako książka nadawcza', 'Ustawienia dla aplikacji mobilnej', and 'Filtre'.


| Nazwa spółki | Typ       | Wartość       |                                                                                       |
|--------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Spółka A     | Pracownik | Administrator |  |
| Spółka A     | Pracownik | Anna Nowak    |  |
| Firma X      | Pracownik | Admin2        |  |

Sekcja „Uprawnienia do inicjowania dokumentu” z dodanymi uprawnieniami

W momencie zapisu typu obiegu aplikacja **weryfikuje** czy dla danego typu obiegu zostały nadane uprawnienia do inicjowania dokumentów.

W przypadku **braku zdefiniowanych uprawnień**, generowany jest komunikat: „Nie zostały zdefiniowane uprawnienia do tworzenia dokumentów. Zdefiniuj uprawnienia na zakładce Ustawienia obiegu, w sekcji „Uprawnienia do inicjowania dokumentu”.”

W przypadku **zastępstwa**, operator zastępujący operatora uprawnionego do inicjowania dokumentów **„dziedziczy”** uprawnienia od operatora zastępowanego.



Komunikat wyświetlany przy próbie zapisu obiegu bez nadania uprawnień do inicjowania dokumentów

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)