

Wgrywanie plików generatora i opisu analitycznego w chmurze Standard

Generowanie dokumentów do Rejestry VAT i opisu analitycznego w Comarch BPM w chmurze Standard

Aby była możliwość generowania dokumentów w Comarch BPM do Rejestru VAT Comarch ERP Optima w chmurze Standard należy podegrać plik konfiguracyjny OptimaVatRegisterGenerator.exe.config.

Jeżeli po wygenerowaniu dokumentu ma zostać przeniesiony opis analityczny, należy podegrać plik konfiguracyjny OptimaVatRegisterDimension.exe.config

Uwaga

Przed wgraniem plików konfiguracyjnych należy je wyedytować w notatniku i uzupełnić adres url aplikacji serwerowej


```
(<add key="ServerUri" value="http://localhost/DocumentWorkflow.Api"/>):
```

Ważne: Nastąpiła zmiana w strukturze adresu. Zamiast dotychczasowego dms należy aktualnie podawać bpm

Przykład poprawnego adresu:
<https://bpm.online.comarch.pl/KodFirmy>

Aby wgrać pliki generatora i opisu analitycznego w środowisku chmurowym SaaS, należy wykonać następujące kroki:

1. Po zalogowaniu się na konto SaaS, na pulpicie należy wybrać



skrót Comarch Moje Dokumenty

2. Należy wejść do folderu poprzez dwukrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy i przejść do podfolderu ComarchDMS

Prześlij

3. Należy kliknąć przycisk [Prześlij] , aby otworzyć okno dostępu do dysku lokalnego.

Generatory > OPT_2026.1.1 > Generatory-Comarch-ERP-Optima-2026.1.1 >		
Sortuj Wyświetl		
Nazwa	Data modyfikacji	Typ
Generator FVZ (Rejestr VAT + opis analityczny)	16.12.2025 15:44	Folder plików
Generator FZV (Rejestr VAT)	16.12.2025 15:44	Folder plików

Pliki generatora


4. Po przejściu do **folderu z plikami generatora dokumentów do Rejestru VAT i opisu analitycznego** (generator jest dostępny do pobrania na stronach walidowanych zarówno dla Partnerów, jak i Klientów w obszarze **ERP 5.0 -> Comarch BPM (dawniej DMS -> Przykłady -> ERP Optima -> Przykłady ERP Optima Comarch BPM)** należy:

- **z folderu Generator FVZ (Rejestr VAT + opis analityczny z podfolderu bin wybrać pliki konfiguracyjne:**
 - **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config**

oraz


- **OptimaVatRegisterDimension.exe.config,**

w których **przed ich podegraniem** adres url aplikacji serwerowej musi zostać uzupełniony.



Pliki **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** i **OptimaVatRegisterDimension.exe.config**

5. Po podegraniu plików konfiguracyjnych, **należy podegrać predefiniowaną definicję typu obiegu**, która jest dostępna w folderze generatora w podfolderze **Typ obiegu**:



Definicja typu obiegu


Z:\AppData\ComarchDMS					
Wyszukaj: Comarch					
☐	Nazwa	Rozszerzenie	Data dodania	Data modyfikacji	Rozmiar
☐	? OptimaVatRegisterDimension.exe	.config	09.11.2020	12.04.2021	919 B
☐	? OptimaVatRegisterGeneration	.workflow	21.07.2025	21.07.2025	217,63 KB
☐	? OptimaVatRegisterGenerator.exe	.config	10.11.2023	17.01.2024	4,27 KB
☐	? VatRegisterAndAnalyticalDescrip	.workflow	21.07.2025	21.07.2025	455,71 KB

Podegrane pliki

Podsumowanie

W folderze **Generator FVZ (Rejestr VAT + opis analityczny)** w podfolderze **bin** dostępne są dwa pliki:


- **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config** – plik konfiguracyjny, który jest **potrzebny, aby wygenerować dokument do Rejestru VAT Comarch ERP Optima bez generowania opisu analitycznego**.
- **OptimaVatRegisterDimension.exe.config** – plik konfiguracyjny, który jest **potrzebny, aby po wygenerowaniu dokumentu do Comarch ERP Optima dodać do niego opis analityczny**.



Folder Generator FVZ (Rejestr VAT + opis analityczny)\bin

W folderze **Generator FVZ (Rejestr VAT + opis analityczny)** w podfolderze **Typ obiegu** dostępna jest **predefiniowana definicja**

typu obiegu.



The screenshot shows a web application window with a browser-like address bar. The address bar contains the path 'Generator FVZ (Rejestr VAT + opis analityczny) > Typ obiegu' and a search bar with the text 'Przeszukaj: Typ obiegu'. Below the address bar is a toolbar with icons for file operations (copy, paste, delete, etc.) and a 'Sortuj' dropdown menu. The main content area displays a table with the following data:

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
VatRegisterAndAnalyticalDescription.workflow	16.09.2025 08:55	Plik WORKFLOW	519 KB

At the bottom right of the table, there is a 'Szczegóły' button and a small icon.

Definicja typu obiegu

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)