

Konfiguracja Comarch ERP Optima

Uwaga

W wersji Comarch DMS 2021.2.1 przed przystąpieniem do konfiguracji generatora dokumentów i opisu analitycznego do Comarch ERP Optima, należy na bazie firmowej Comarch ERP Optima wykonać skrypt **FD0_IsRequiredDimension.sql**

Uwaga

Przykład dla Comarch BPM (dawniej DMS) w wersji 2024.2.2 i wyższej, przeznaczony dla Generatora dokumentów do rejestru VAT Comarch ERP Optima 2025.5.1 – w kwestii innych generatorów zob. [Przykłady ERP Optima Comarch BPM – Nowa strona dla Partnerów Comarch](#)

Uwaga

W przypadku zmodyfikowania standardowego przykładu generatora, wsparcie Asysty nie będzie świadczone.

Uwaga


Przed rozpoczęciem konfiguracji przykładu, w Comarch BPM (dawniej DMS) (lub w jednej ze spółek w trybie wielospółkowym) musi być skonfigurowana współpraca z Comarch ERP Optima 2025.5.1.

Uwaga

W przypadku aktualizacji istniejącego generatora należy skopiować wszystkie pliki z katalogu bin lub exe (w zależności od stosowanej konfiguracji desktop/web); w tym plik **OptimaVatRegisterGenerator.exe.config**. Plik konfiguracyjny został zaktualizowany do nowszej wersji formatu JSON i jego

podmiana jest niezbędna do poprawnego działania generatora po aktualizacji.

Przykład generowania dokumentów został skonfigurowany dla parametru „**Księgowość kontowa**”.



Comarch ERP Optima, Konfiguracja rodzaju księgowości

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)