


Lista dokumentów jako książka nadawcza

Funkcjonalność umożliwia wydruk listy dokumentów w formie książki nadawczej.

W celu jej **aktywacji** należy zaznaczyć za pomocą checkboxa parametr „Wydruk książki nadawczej”.



Faktury 2 Prefix: FXL2

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne

Lista dokumentów jako książka nadawcza

☒ Wydruk książki nadawczej

Ustaw

Uprawnienia do inicjowania dokumentu


Observer dokumentu

Elementy Kontrolki

Dane Kontrahenta	Brak
Adres odbiorcy	Brak
Zadeklarowana wartość	Brak
Masa	Brak
Nr nadawczy	Brak
Uwagi	Brak
Opłata	Brak
Kwota pobrania	Brak
Dane własne	

Zaznaczanie parametru „Wydruk książki nadawczej”

Obsługa wydruku książki nadawczej możliwa jest **tylko dla operatorów posiadających uprawnienie na właściwościach pracownika: „Wydruk książki nadawczej”** (zob. [Zakładka Uprawnienia](#)).



Nadawanie pracownikowi uprawnień do wydruku książki nadawczej

Dokumenty wchodzące w skład wydruku książki nadawczej pochodzą z etapu lub etapów definiowanych w parametrze „**Etapy wydruku książki nadawczej**”.

Uwaga

Funkcjonalność **nie jest** dostępna dla dokumentów typu repozytorium.

Zdefiniowane etapy można **usuwać** za pomocą ikony **kosza**.

☒ Wydruk książki nadawczej

Etapy wydruku Książki nadawczej

Elementy

Dane Kontrahenta

Adres odbiorcy

Zadeklarowana wartość

Masa

Rejestracja

Dekretacja

Akceptacja dyrektora

Akceptacja prezesa

Akceptacja kierownika

Księgowość

Archiwizacja

Wybór etapu do wydruku książki nadawczej

Wydruk listy w formie książki nadawczej możliwy jest do wykonania dla dokumentów wybranego typu obiegu lub dla dokumentów wszystkich typów obiegu.

Zawartość wydruku będzie **uzależniona od wyglądu listy dokumentów**. Zastosowane na liście **filtry** będą miały wpływ na liczbę dokumentów ujętych na wydruku.

Dla **elementów wydruku książki nadawczej** należy **wskazać kontrolki z karty obiegu** zdefiniowane na **danym typie obiegu**. Wartości z przypisanych kontrolek na karcie obiegu zostaną **przeniesione** na wydruk książki nadawczej.

Jeżeli dla danego elementu wydruku **nie została** wskazana żadna kontrolka lub na wskazanym etapie kontrolka **nie posiada wartości**, na wydruku książki nadawczej w tej pozycji **nie będzie** żadnej wartości.

Elementy	Kontrolki
Dane Kontrahenta	Brak
Adres odbiorcy	Brak
Zadeklarowana wartość	[Lista] Grupa kontrahentów
Masa	[Tekst] Nazwa kontrahenta
Nr nadawczy	[Tekst] Akronim kontrahenta
Uwagi	[Lista] NIP_Prefiks
	[Tekst] Nip
	Brak
Opłata	Brak
Kwota pobrania	Brak
Dane własne	

Wybór kontrolki do wydruku książki nadawczej

Comarch DMS 2024.3.0 [Firma ABC] AS

Faktury 2 Prefix: FXL2

KARTA OBIEGU SCHEMAT OBIEGU **USTAWIENIA OBIEGU**

Ogólne

Lista dokumentów jako książka nadawcza

☒ Wydruk książki nadawczej

Uprawnienia do inicjowania dokumentu

Obserwator dokumentu

Etapy wydruku Książki nadawczej

Rejestracja

Ustaw

Elementy

Kontrolki

Dane Kontrahenta [Tekst] Nazwa kontrahenta

Adres odbiorcy [Tekst] Adres kontrahenta

Zadeklarowana wartość [Liczba stałoprzecinkowa] Wartość

Masa [Liczba stałoprzecinkowa] Masa

Nr nadawczy [Lista] Nr nadawczy

Uwagi [Tekst] Uwagi

Oплата [Liczba stałoprzecinkowa] Oplata

Kwota pobrania [Liczba stałoprzecinkowa] Kwota pobrania

Dane własne Do pilnej realizacji

Ustawienia obiegu – lista dokumentów, jako książka nadawcza

Elementy wydruku książki nadawczej:

- **Dane kontrahenta** – kontrolka prezentuje **akronim kontrahenta (odbiorcy) przesyłki**
 - Typy kontrolek możliwe do przypisania: **Kontrahent**, **Tekst**, **Lista**
- **Adres odbiorcy**
 - Typy kontrolek możliwe do przypisania: **Tekst**, **Lista**
- **Zadeklarowana wartość**
 - Typy kontrolek możliwe do przypisania: **Liczba całkowita**, **Liczba rzeczywista**, **Liczba stałoprzecinkowa**
- **Masa**
 - Typy kontrolek możliwe do przypisania: **Liczba całkowita**, **Liczba rzeczywista**, **Liczba stałoprzecinkowa**

- Wartość prezentowana w zaokrągleniu do 3 miejsc po przecinku.
- **Nr nadawczy**
 - Typy kontrolek możliwe do przypisania: **Tekst**, **Liczba całkowita**, **Liczba rzeczywista**, **Liczba stałoprzecinkowa**, **Lista**
- **Uwagi**
 - Typy kontrolek możliwe do przypisania: **Tekst**
- **Opłata**
 - Typy kontrolek możliwe do przypisania: **Liczba całkowita**, **Liczba rzeczywista**, **Liczba stałoprzecinkowa**
- **Kwota pobrania**
 - Typy kontrolek możliwe do przypisania: **Liczba całkowita**, **Liczba rzeczywista**, **Liczba stałoprzecinkowa**
- **Dane własne** – **własny tekst**, który będzie **widoczny na każdym dokumencie**, niezależnie od danych z wypełnionych kontrolek

Po wyborze etapu lub etapów w parametrze „**Etapy wydruku książki nadawczej**” oraz kontrolek dla elementów wydruku książki nadawczej należy **zapisać** typ obiegu.

Uprawniony operator może następnie:

1. **uzupełnić** wybrane kontrolki na nowym dokumencie;
2. **zapisać** ten dokument;
3. **wybrać** na liście dokumentów **ikone**  ;

4. **wybrać** opcję  Wydruk książki nadawczej **[Wydruk książki nadawczej]** i

dokonać wydruku, wybierając przycisk „Drukuj” (zob. [Wydruk listy dokumentów w formie książki nadawczej](#)).

FXL2/16/11/2022

Dokumenty

Spółka : FirmaX

Data utworzenia : 15-11-2022

Dane

Nr nadawczy

1111

Nazwa kontrahenta

Comarch Spółka Akcyjna

Akronim kontrahenta

CA

NIP_Prefiks

Nip

Adres kontrahenta

Al. Jana Pawła II 39A,
31-864 Kraków

Masa

39,00

Opłata

45,00

Uwagi

Masa liczona w kg, opłata w zł

Kwota pobrania

45,00

Wartość

45,00

- 60 % +

Przebieg

15.11.2022 14:09

Rejestracja

Uprawnienia do obecnego etapu

Następny etap

Dekretacja

20 minut

Uprawnieni do wybranego etapu

Nazwa spółki	Typ	Wartość
Dodaj		

Osoby uprawnione do następnego etapu

Przykładowe wypełnienie kontrolek do wydruku książki nadawczej

Comarch DMS 2024.3.0 [Domyślna spółka] Administrator

Dokumenty Szukaj

Wszystkie (16)

- Faktury Altum (4)
- Akceptacja limitu kredytowego (0)
- Faktura VAT + opis analityczny (0)
- Projekty (12)
 - Projekt (12)
 - Nowy obieg (0)

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	DATA PRZEKAZANIA		
PROJ/12/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-31		
PROJ/11/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-31		
PROJ/10/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ/9/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-31	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ/8/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ/7/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-20	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ/6/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-12	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ/5/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-12	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ/4/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-11	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ/3/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-11	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ/2/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-11	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
PROJ/1/10/2023	Projekt	Etap 1	2023-10-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
NO/4/10/2023	Faktury Altum	1	2023-10-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
NO/3/10/2023	Faktury Altum	1	2023-10-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
NO/2/10/2023	Faktury Altum	1	2023-10-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie
NO/1/10/2023	Faktury Altum	1	2023-10-09	Niezakończony	Przypisany do Ciebie

Eksportuj listę do arkusza.
Wydruk książki nadawczej

Wybór wydruku książki nadawczej na liście dokumentów

Drukuj

Drukarka: Microsoft Print to PDF

Kopie: 1

Drukuj

Nadawca:

Pocztowa Książka Nadawcza

Data nadania: 15.11.2022

Strona: 1 / 1

Lp.	Numer do...	Dane Kontrahenta	Adres odbiorcy	Zadeklarow...	Masa	Nr nadawczy	Uwagi	Oplata	Kwota pob...
1	FXL2/16/1 1/2022	Comarch Spółka Akcyjna	Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków	45,000	39,000	1111	Masa liczona w kg, opłata w zł	45,000	45,000

Widok wydruku książki nadawczej

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)