

Narzędzia


W zakładce „Narzędzia” znajduje się sekcja „Ochrona danych osobowych,, w której dostępne są **dwa** pola:

- „**Ustawienia konfiguracyjne**” z linkiem „**Ustaw**” (zob. [Ochrona danych osobowych – ustawienia konfiguracyjne](#))
- „**Dane do anonimizacji**” (zob. [Ochrona danych osobowych – dane do anonimizacji](#))


W ramach sekcji administrator może dokonać **anonimizacji** **wybranych pól karty obiegu i wierszy danych tabelarycznych** **we wskazanych obiegach**, np. danych kontrahentów.

Konfiguracja anonimizacji danych odbywa się poprzez **wskazanie typu obiegu dokumentów i kontrolek, w których dane zostaną zanonimizowane**.

Opis działania pól dostępnych w zakładce „Narzędzia” i funkcjonalności anonimizacji danych dostępny jest w dziale: [Ochrona danych osobowych \(RODO\)](#).



Zakładka „Narzędzia” w menu „Ustawienia”



Okno, które otwiera się po kliknięciu w link „Ustaw” w polu

„Ustawienia konfiguracyjne”

Anonimizacja danych

Wpisz dane do anonimizacji

Szukaj

Typy obiegu

☒ Pola karty obiegu ☐ Wiersze danych tabelarycznych

Nie znaleziono wyników.

W polu „Szukaj” wpisz frazę w oparciu o którą zostaną wyszukane dane. Zostaną zwrócone wyniki (dokumenty Comarch DMS), których kryterium wyszukiwania spełnia przynajmniej jedno pole oznaczone jako „pola z możliwością anonimizacji” (skonfigurowane w „Ustawienia konfiguracyjne -> Dane do anonimizacji”). Aby łatwiej można było zweryfikować poprawność wyszukanych danych, wyniki zostały podzielone na strony po 100 dokumentów (o ile ilość wyszukanych dokumentów przekracza 100). Po zanonimizowaniu strony automatycznie zostanie wyświetlona kolejna strona. Przed naciśnięciem przycisku „Anonimizuj” upewnij się że dane na oznaczonym dokumencie mają zostać zanonimizowane! Dane na dokumentach które nie powinny zostać zanonimizowane należy odznaczyć.

UWAGA – PROCES ANONIMIZACJI JEST NIEODWRACALNY!

Strona 0 z 0 (0 wyników)

Następna strona

Anonimizuj

Zamknij

Okno, które otwiera się po kliknięciu w link „Szukaj” w polu „Dane do anonimizacji”


Od wersji 2024.2.0 w przypadku, jeśli administrator dodał w pliku Web.config następujący wpis :

<add key="UseNewModeOfDocumentPermissions" value="true" /> lub zmienił wartość w ramach tego klucza na „true” (od wersji 2024.3.0), wówczas w ramach zakładki „Narzędzia” dostępna jest dodatkowa sekcja „Weryfikacja uprawnień na dokumentach” (zob. [Nowy mechanizm uprawnień do dokumentów](#)).

Od wersji 2024.3.0 w ramach zakładki „Narzędzia” dostępna jest

sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”.

W ramach tej sekcji administrator może wymusić stosowanie logowania dwuetapowego przez wszystkich operatorów, którzy korzystają z Comarch DMS. W tym celu Administrator powinien kliknąć w sekcję „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania”, a następnie w znajdujący się w niej link [Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**.



Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

Po kliknięciu przez administratora w link „Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej” weryfikacja dwuetapowa zostanie uruchomiona. Oznacza to, że każdy operator będzie musiał włączyć „Logowanie dwuetapowe” przy następnym logowaniu, jeśli wcześniej nie było aktywne.

Jeśli administrator kliknął w link „Włącz wymuszenie

weryfikacji dwuetapowej”, wówczas link zmienia się na „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”.

Uwaga

W przypadku, jeśli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, zaś operator nie ma włączonego logowania dwuetapowego, wówczas taki operator będzie musiał włączyć logowanie dwuetapowe podczas następnego logowania (zob. *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w aplikacji desktop Comarch DMS* lub *Uruchomienie weryfikacji dwuetapowej przez operatora w nowej aplikacji web Comarch DMS*).

Uwaga

W przypadku, jeżeli Administrator włączy weryfikację dwuetapową, a inni operatorzy będą w tym czasie zalogowani, wówczas operatorzy, którzy nie mają włączonego logowania dwuetapowego, nie zostają wylogowani – zmiany będą widoczne przy następnym logowaniu operatora (konieczność ustawienia logowania dwuetapowego).

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe, administrator musi kliknąć w link [Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**. Wówczas link zmieni się z powrotem na link

[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej](#) **[Włącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej]**, a korzystanie z logowania dwuetapowego nie będzie obowiązkowe dla operatorów. Każdy operator może wówczas włączyć albo wyłączyć logowanie dwuetapowe z poziomu zakładki



[Panel użytkownika] w aplikacji desktop lub z poziomu




Ustawienia

zakładki

[Ustawienia] w nowej aplikacji web

wedle własnego uznania.



Sekcja „Weryfikacja dwuetapowa podczas logowania” z linkiem „Wyłącz wymuszenie weryfikacji dwuetapowej”

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)