

Przechowywanie plików z Repozytorium w usłudze Comarch IBARD dla administratora

Uwaga

Rekomendujemy aby dostęp do konta IBARD, na którym przechowywane są pliki pochodzące z Repozytorium był ograniczony, np. wyłącznie do administratorów zarządzających systemem.

W przypadku przechowywania plików Repozytorium w usłudze IBARD, wykonywanie akcji na tych plikach z poziomu usługi IBARD jest **zabronione**.

Aby umożliwić przechowywanie w chmurze IBARD dokumentów dodanych w Repozytorium oprócz odpowiedniej konfiguracji podczas instalacji (edycji pliku konfiguracyjnego **appsettings.json** – zob. punkt [Wprowadzanie zmian w appsettings.json, pliku konfiguracyjnym serwera](#)) konieczna jest również modyfikacja ustawień aplikacji desktopowej Comarch DMS.

W tym celu administrator Comarch DMS powinien kolejno:

1. [wylogować się z aplikacji webowej](#) Comarch DMS i [zalogować do aplikacji desktopowej](#);

2. [kliknąć](#) w ikonę , wybrać zakładkę [Przechowywanie plików](#), a następnie sekcję [Repozytorium](#);

3. [nacisnąć](#) przycisk

Autoryzacja

[Autoryzacja] – wówczas


zostaje wyświetlone okno, w którym należy **wpisać dane logowania do usługi IBARD (login i hasło) i kliknąć [Zaloguj]**.

Zaloguj

Wówczas **połączenie z kontem IBARD zostaje nawiązane – nazwa użytkownika** wyświetla się w sekcji *Repozytorium* obok przycisku

Autoryzacja

[Autoryzacja] w formie informacji *Zalogowano użytkownika [nazwa użytkownika]*. Odtąd wszystkie dokumenty przesyłane do Comarch DMS Repozytorium będą przechowywane w usłudze Comarch IBARD.



Autoryzacja dostępu do IBARD

Ustawienia

POŁĄCZENIA Z ERP SERWER POCZTOWY EMAIL NARZĘDZIA API **PRZECHOWYWANIE PLIKÓW** ANALIZA WYDAJNOŚCI

Kontrolki typu Załącznik



Repozytorium



Comarch IBARD


Konto IBARD, na którym będą zapisywane pliki dodawane do Repozytorium

Autoryzacja

Zalogowano użytkownika *JozeffNowak567*

Widok zakładki „Przechowywanie plików”, sekcji „Repozytorium” z zatwierdzoną autoryzacją IBARD

Przy takiej konfiguracji usługi IBARD, **kiedy po raz pierwszy do Repozytorium zostanie dodany dokument**, w ramach usługi IBARD zostanie zapisany w automatycznie utworzonym folderze *Comarch DMS Repository*. Po przesłaniu **struktura folderów z modułu Repozytorium nie jest zachowana** – wszystkie dokumenty, niezależnie od lokalizacji w Repozytorium, z której pochodzą, trafiają do jednego wspólnego folderu.



Folder „Comarch DMS Repository” w usłudze IBARD

Uwaga

Jeżeli nastąpiła konwersja bazy Comarch DMS do wersji 2022.0.1, wówczas połączenie Comarch DMS z usługą IBARD jest wyłączone. Należy wówczas zalogować się ponownie do usługi IBARD analogicznie jak przedstawiono w niniejszym artykule.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS Repozytorium i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS Repozytorium!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)