

Zakładka Ogólne

Pracownicy tworzeni w Comarch BPM (dawniej DMS) są:

- **operatorami natywnymi** (nie występują w systemie ERP)

lub

- **operatorami występującymi w Comarch ERP**, dodanymi w aplikacji lub zaimportowanymi z systemu Comarch ERP XL

W prawej sekcji prezentowane są **szczegóły (właściwości) działów, pracowników i stanowisk**. Istnieje możliwość **zdefiniowania uprawnień operatora oraz jego hasła**.

Dla **operatorów natywnych** można **zmienić imię i nazwisko, wprowadzić adres mailowy oraz hasło**. Istnieje również możliwość **zmiany loginu operatora natywnego**. Może tego dokonać **tylko** operator z uprawnieniami administratora.

Dla **operatorów XL'owych** możliwa jest tylko opcja **dodania adresu mailowego i zmiany imienia i nazwiska**. Zmiany wprowadzane na właściwościach operatora XL'owego **nie są** zapisywane w bazie Comarch ERP XL.

Istnieje możliwość **zdefiniowania stanowisk operatora** (zob. [Stanowiska](#)). W tym celu należy kliknąć **Dodaj** obok pola *Stanowisko na karcie pracownika* i **wybrać odpowiednie stanowisko** z listy dostępnych stanowisk. Operator może mieć zdefiniowanych **kilka** stanowisk.

Pracownik



OGÓLNE

UPRAWNIENIA

TYPY OBIEGU

DANE OSOBOWE

API

Login

AnnaKrol

Imię i nazwisko

AnnaKrol

Email

Hasło

Ustaw

Stanowisko

Dyrektor

Główny Księgowy

Kierownik

Księgowy

Kurier

Magazynier

Prezes

Sekretarka

Zastępujący

Data

27.05.2025

Parametr 1

Parametr 2

Parametr 3

Wybór dla operatora stanowiska z listy

Na zakładce **Ogólne** można również **zdefiniować zastępstwo za danego operatora**. Osobę zastępującą należy **wybrać z listy operatorów**, a następnie **określić przedział czasowy zastępstwa** lub **zastępstwo na czas nieokreślony**.

Więcej informacji na temat zastępstw znajduje się w rozdziale [Zastępstwa](#).

Pracownik

OGÓLNE

UPRAWNIENIA

TYPY OBIEGU

DANE OSOBOWE

API

Login

AnnaKrol

Imię i nazwisko

Anna Krol

Email

Hasło

Ustaw

Stanowisko

Dodaj

Zastępujący

Data

16.08.2023

16.08.2023

☐ Bez ograniczeń

Sekcja zakładki „Ogólne”, w której określa się zastępstwo

W wersji 2023.0.0 zmieniono nazwę parametru Login (SaldeoSMART) na Parametr 1.

W wersji 2025.1.0 w sekcji „Ogólne” wprowadzono dwa dodatkowe pola: „Parametr 2” i „Parametr 3”.

Nowe pola parametrów pozwalają na wprowadzenie dodatkowych informacji, które można później wykorzystać w zapytaniach SQL.


„Parametr 1” to pole DCD_SaldeoLogin z tabeli do.DF_Conf0SDictionary – w ramach parametru można wprowadzać dowolną treść, tak jak w przypadku pozostałych parametrów.

W ramach pól „Parametr 2” i „Parametr 3” operator uprawniony do edycji ustawień pracowników może wpisać dowolną treść z ograniczoną liczbą znaków. Wprowadzone informacje zostaną po

zapisaniu karty za pomocą ikony  **[Zapisz]** wprowadzone do tabeli do. DF_Conf0SDictionary (znajduje się w niej słownik działów i pracowników) w ramach kolumn DCD_Parameter2 (dla pola „Parametr 2”) i DCD_Parameter3 (dla pola „Parametr 3”). Uzupełnienie pól nie jest wymagane.

Uwaga

Po modyfikacji pól należy zapisać kartę przyciskiem **[Zapisz]**.



The screenshot displays the 'Pracownicy' (Employees) management interface. The left sidebar shows a list of employees with 'Administrator2 (Administrator2)' selected. The main panel shows the 'OGÓLNE' (General) tab for this employee, with fields for Login, Name, Email, Password, Position, and three parameters. The 'Zastępujący' (Supervisor) field is a dropdown menu. The 'Data' field has two date pickers set to 27.05.2025. The 'Parametr 1', 'Parametr 2', and 'Parametr 3' fields are empty text boxes. A 'Bez ograniczeń' (No restrictions) checkbox is also present.

Pracownicy – zakładka Ogólne (przykład)

Rozpoczynasz pracę z Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch BPM (dawniej DMS) i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch BPM!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)