

Zmiany w instalatorze

Zmiany funkcjonalne w wersji 2025.1.0

Wymuszenie nadania hasła dla Administratora

Od wersji 2025.1.0 użytkownik będzie musiał podczas instalacji Comarch DMS za pomocą instalatora nadać hasło dla operatora Administrator.

W tym celu w ramach instalatora Comarch DMS dotychczasowe okno „Klucze licencji” zostało zmienione na „Klucze licencji i hasło Administratora”. W tym oknie zostały dodane dwa nowe pola:

Hasło dla operatora Administrator – w ramach tego pola należy wprowadzić hasło, jakim będzie się posługiwać operator Administrator podczas logowania do Comarch DMS

Potwierdzenie hasła – w ramach tego pola należy ponownie wprowadzić hasło, które wpisano w polu „Hasło dla operatora Administrator”

Hasło dla Administratora musi spełniać następujące warunki:

- Składać się z co najmniej 12 znaków
- Zawierać wielkie i małe litery
- Zawierać cyfry
- Zawierać znaki specjalne

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Klucze licencji i hasło Administratora

Wprowadź klucz licencji w formie:
nazwa_serwera_klucza - jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona jedna licencja

lub

nazwa_serwera_klucza::numer_klucza jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona więcej niż jedna licencja

Wprowadź hasło dla operatora Administrator. Proszę zapamiętać wprowadzone hasło.

Hasło

powinno zawierać:
min. 12 znaków
- małe litery
- wielkie litery
- cyfry
- znaki specjalne

Serwer klucza licencji Comarch DMS

nazwa_serwera_klucza::numer_klucza

Hasło dla operatora Administrator

Potwierdzenie hasła

< Wstecz

Instaluj

Anuluj

Okno „Klucze licencji i hasło Administratora” przed uzupełnieniem danych – dla Comarch DMS Standalone, które nie współpracuje z modułem Repozytorium

Comarch DMS Instalator

 **COMARCH DMS**

Klucze licencji i hasło Administratora

Wprowadź klucz licencji w formie:
nazwa_serwera_klucza - jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona jedna licencja

lub

nazwa_serwera_klucza::numer_klucza jeżeli w aplikacji Menedżer Kluczy została wprowadzona więcej niż jedna licencja

Wprowadź adres e-mail administratora Comarch DMS Repozytorium, który będzie udostępniany w komunikatach, w których wymagany jest kontakt z administratorem.

Wprowadź hasło dla operatora Administrator. Proszę zapamiętać wprowadzone hasło.

Hasło

powinno zawierać:
min. 12 znaków
- małe litery
- wielkie litery
- cyfry
- znaki specjalne

Serwer klucza licencji Comarch DMS

nazwa_serwera_klucza::numer_klucza

Adres e-mail administratora

Hasło dla operatora Administrator


Potwierdzenie hasła

< Wstecz Instaluj Anuluj


Okno „Klucze licencji i hasło Administratora” przed uzupełnieniem danych – dla Comarch DMS Standalone, które współpracuje z modułem Repozytorium

W przypadku, jeśli:


- W polu „Hasło dla operatora Administrator” wpisano zbyt krótkie hasło, wyświetlony zostaje następujący komunikat:



- W polu „Hasło dla operatora Administrator” wpisano hasło, które nie spełnia wymogów silnego hasła (np. nie zawiera znaków specjalnych, cyfr), wyświetlony zostaje następujący komunikat:



- W polu „Potwierdzenie hasła” wprowadzono inne hasło niż w polu „Hasło dla operatora Administrator”, wyświetlony zostaje następujący komunikat:




Hasło wprowadzone podczas instalacji zostanie zapisane w bazie – podczas pierwszego logowania do dowolnej aplikacji Comarch DMS konieczne będzie wprowadzenie oprócz loginu „Administrator” również tego hasła.

Podczas aktualizacji nie ma konieczności zmiany hasła albo wpisywania hasła dla operatora „Administrator”.

Wprowadzenie nowych komunikatów podczas instalacji Comarch DMS Repozytorium

W wersji 2025.1.0 w ramach instalatora Comarch DMS dodano następujące komunikaty, które mogą zostać wyświetlone po uzupełnieniu pól „Nazwa serwera”, „Login” i „Hasło”, a

A rectangular button with a blue border and a light gray background, containing the text "Połącz" in a dark font.

następnie po kliknięciu [Połącz] w oknie „Baza danych Comarch DMS Repozytorium”:

- „Wprowadzono nieprawidłowy adres serwera” – komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Nazwa serwera” wprowadzono niewłaściwy adres serwera.

Comarch DMS Instalator

**COMARCH
DMS**

Baza danych Comarch DMS Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".

Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera

Logowanie do serwera MongoDB

Login

Hasło

Połącz

Lista baz danych

Dodaj bazę

Zmień hasło

 Wprowadzono nieprawidłowy adres serwera.

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” z komunikatem „Wprowadzono nieprawidłowy adres serwera”

- „Wprowadzono nieprawidłowe dane logowania” – komunikat wyświetlany, jeśli w polu „Login” i/lub „Hasło” wprowadzono niewłaściwe dane

Comarch DMS Instalator



COMARCH
DMS

Baza danych Comarch DMS
Repozytorium

Wprowadź nazwę serwera MongoDB oraz login i hasło operatora posiadającego prawa administratora. Dane uwierzytelniające operatora są niezbędne do przeprowadzenia procesu instalacji i są wykorzystywane wyłącznie podczas pracy instalatora.

Następnie sprawdź poprawność wprowadzonych danych klikając przycisk "Połącz".

Możesz wybrać istniejącą bazę danych, jeżeli taka baza została wcześniej przygotowana na potrzeby współpracy z Comarch DMS Repozytorium lub utwórz nową bazę klikając przycisk "Dodaj bazę".

Kliknij przycisk "Zmień hasło" w celu ustawienia hasła dla użytkownika MongoUser serwera MongoDB, za pośrednictwem którego aplikacja Comarch DMS Repozytorium będzie komunikować się z bazą danych.

Aby kontynuować, kliknij "Dalej".
Aby zakończyć pracę instalatora kliknij "Anuluj".

Nazwa serwera
localhost

Logowanie do serwera MongoDB
Login
admin
Hasło
●●●●●●●●●●

Lista baz danych
▼

Połącz

Dodaj bazę

Zmień hasło

!

Wprowadzono nieprawidłowe dane logowania.

< Wstecz

Dalej >

Anuluj

Okno „Baza danych Comarch DMS Repozytorium” z komunikatem „Wprowadzono nieprawidłowe dane logowania”