

Logowanie


Aplikację uruchamia się poprzez kliknięcie na plik **DMS.exe**.



– ikona **pliku uruchamiającego aplikację Comarch DMS**

Aplikacja Comarch DMS ma **domyślnie wprowadzonego użytkownika Administrator**, który ma dostęp do konfiguracji aplikacji.

Aby zalogować się po raz pierwszy do aplikacji Comarch DMS w polu **Login** należy wpisać „**Administrator**”, natomiast pole **Hasło** należy zostawić **puste**.

Następnie należy kliknąć ikonę  **[Zaloguj się]**, aby **przejsć do aplikacji desktop Comarch DMS**.

Uwaga

Po zalogowaniu się do aplikacji **należy ustawić hasło dla Administratora**.

Wskazówka


Jeżeli podczas logowania do nowoutworzonej bazy pojawia się komunikat: „**Nieprawidłowy login lub hasło**” zobacz [tutaj](#)


Wskazówka

Jeżeli podczas próby zalogowania się do ComarchDMS pojawia się komunikat: **Wystąpił błąd przy pobieraniu klucza licencji: 3** – zobacz [tutaj](#)

Uwaga

Od wersji 2023.0.0 aplikacja desktop Comarch DMS domyślnie otwiera się na stronie startowej (zob. [Strona startowa](#)).

Użytkownik może zmienić to ustawienie w zakładce  **[Panel użytkownika]** tak, aby po zalogowaniu wyświetlana była lista dokumentów (zob. [Panel użytkownika](#)).

Strona startowa jest dostępna w każdej chwili w zakładce  **[Strona startowa]**

W wersji 2024.3.0 wprowadzono funkcjonalność uwierzytelnienia dwustopniowego. Uwierzytelnienie dwustopniowe może być:

- Obowiązkowe – jeśli zostało włączone przez administratora dla wszystkich użytkowników (zob. [Narzędzia](#))
- Dobrowolne – jeśli zostało ustawione przez danego operatora z jego własnej woli (zob. [Konfiguracja](#))

Jeżeli administrator włączył obowiązkowe logowanie dwustopniowe dla wszystkich użytkowników, a dany operator nie ustawił wcześniej logowania dwustopniowego, wówczas musi je skonfigurować podczas kolejnego logowania – po wprowadzeniu loginu i hasła i kliknięciu „Zaloguj” zostaje otwarte okno „Włącz logowanie dwuetapowe”.

×

1. Pobierz aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym.
2. Zeskanuj kod QR lub przepisuj kod do aplikacji Google Authenticator.
3. Zapisz klucz bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku. Dzięki temu będziesz mógł odzyskać dostęp do konta np. podczas utraty telefonu.
4. Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.



Klucz bezpieczeństwa W6SU XRIT 7G5S 5DO3

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.

Okno „Włącz logowanie dwuetapowe” wyświetlone przy logowaniu do aplikacji desktop Comarch DMS w przypadku, jeśli administrator włączył wymuszenie logowania dwuetapowego, a dany operator nie miał go uruchomionego

Następnie operator musi kolejno wykonać następujące czynności:

1. Pobrać aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym
2. Otworzyć aplikację Google Authenticator

3. W aplikacji Google Authenticator kliknąć w przycisk „Dodaj kod”

4. Wybrać jedną z następujących możliwych ścieżek postępowania:

- kliknąć w opcję „Zeskanuj kod QR” w aplikacji Google Authenticator i zeskanować kod QR widoczny w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w aplikacji Comarch DMS

lub

- kliknąć w opcję „Wpisz klucz konfiguracyjny” w aplikacji Google Authenticator, a następnie w polu „Nazwa konta” wprowadzić nazwę, pod jaką będzie widoczne konto w aplikacji Google Authenticator, a w polu „Twój klucz bezpieczeństwa” wpisać 16-cyfrowy kod dostępny w ramach pola „Klucz bezpieczeństwa” w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk „Dodaj” w aplikacji Google Authenticator

5. Zapisać kod z pola „Klucz bezpieczeństwa” na nośniku zewnętrznym – umożliwi to dostęp do konta w przypadku utraty lub usterki urządzenia mobilnego

6. W polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator” dostępnym w oknie „Włącz logowanie dwuetapowe” w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod

7. Kliknąć przycisk



[Zapisz].

×

1. Pobierz aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym.
2. Zeskanuj kod QR lub przepisz kod do aplikacji Google Authenticator.
3. Zapisz klucz bezpieczeństwa na zewnętrznym nośniku. Dzięki temu będziesz mógł odzyskać dostęp do konta np. podczas utraty telefonu.
4. Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.



Klucz bezpieczeństwa W6SU XRIT 7G5S 5DO3

Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.


Okno „Włącz logowanie dwuetapowe” – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”

Zapisz


Po kliknięciu przycisku **[Zapisz]** operator zostanie zalogowany do aplikacji desktop Comarch DMS.

Jeżeli operator ma już włączoną weryfikację dwuetapową, wówczas przy kolejnym otwarciu okna logowania do aplikacji


desktop i wprowadzeniu loginu i hasła, a następnie kliknięciu

w przycisk  **[Zaloguj się]** zostaje wyświetlone okno „Podaj kod z aplikacji”. W ramach tego okna należy wprowadzić 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator (zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w oknie „Podaj kod z aplikacji” należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Następnie operator powinien


kliknąć w przycisk  **[Zaloguj się]** dostępny w ramach okna „Podaj kod z aplikacji”.



Okno logowania do aplikacji stacjonarnej Comarch DMS z oknem „Podaj kod z aplikacji”



Okno „Podaj kod z aplikacji” – wprowadzanie kodu w polu „Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator”


Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i naciśnięciu przycisku  [Zaloguj się] okno logowania i okno „Podaj kod z aplikacji” zostają zamknięte, a otwiera się aplikacja desktop Comarch DMS.

W wersji 2024.1.1 wprowadzono możliwość **zablokowania logowania** po określonej liczbie prób logowania na wybrany okres czasu.

W tym celu w pliku **Web.config** znajdującym się w katalogu z plikami aplikacji serwerowej (dawna web) wprowadzono dwa nowe klucze:

- `<add key='MaxLoginAttempts' value="5"/>` – w ramach tego klucza należy podać, jaka ma być maksymalna liczba prób logowania dla operatora zanim nastąpi zablokowanie logowania – domyślna wartość to 5
- `<add key='LoginBlockTime' value="60"/>` – w ramach tego klucza należy podać, po jakim czasie (liczonym

w sekundach) operator będzie mógł podjąć kolejną próbę logowania, po tym, jak logowanie zostało zablokowane – domyślna wartość to 60.




```
178
179 <!-- "ERPSQLServer1" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL database. THE KEY
180 <!-- <add key="ERPSQLServer1" value="." /> -->
181
182 <!-- "ERPSQLServer2" - it is necessary to define SQL Server for ERP XL database. THE KEY
183 <!-- <add key="ERPSQLServer2" value="<SQL server name>" /> -->
184
185 <add key="DMUsersIdAllowedToReorderDirectorios" value="" />
186
187 <add key="vs:EnableBrowserLink" value="false" />
188
189 <add key="CompanyNameSearchModeEnabled" value="false" />
190
191 <!-- UseRepository - definition of cooperation workflow module with the repository modul
192 <add key="UseRepository" value="false" />
193
194 <add key="RepositoryUrl" value="" />
195 <add key="WebClientUrl" value="" />
196
197 <!-- "PerformanceAnalysisTimeRange" - time ranges for charts in performance analysis, sh
198 <add key="PerformanceAnalysisTimeRange" value="1000,5000"/>
199
200 <!-- Number of possible login attempts before temporary login blocking -->
201 <add key="MaxLoginAttempts" value="5" />
202 <!-- Determines for what time (in seconds) login will be blocked after unsuccessful atte
203 <add key="LoginBlockTime" value="60" />
204
205 </appSettings>
206 <!--
```

eXtensible N length : 29 882 lines : 462 Ln: 121 Col: 65 Pos: 9 362 Windows (CR LF) UTF-8-BOM IN

Plik Web.config z nowymi kluczami MaxLoginAttempts i LoginBlockTime


Jeśli operator próbował zalogować się do aplikacji desktop Comarch DMS za pomocą błędnego loginu i/lub hasła, a liczba prób przekroczyła wartość wprowadzoną w ramach klucza `<add key='MaxLoginAttempts' value="5"/>`, wówczas poniżej pola „Hasło” zostanie wyświetlona informacja *Wykryto zbyt wiele nieudanych prób logowania. Poczekaj i spróbuj ponownie.*

W takim przypadku operator musi poczekać, aż upłynie czas określony w ramach klucza `<add key='LoginBlockTime' value="60"/>`, aby znów spróbować się **zalogować**.



The screenshot shows the login interface for Comarch DMS. At the top left is the Comarch DMS logo, consisting of a blue circular icon with a white swirl and the text "COMARCH DMS" in blue. Below the logo are two input fields: "Login" with the text "Adminisartor" and "Hasło" (password) which is masked with black dots. A red error message is displayed below the password field: "Wykryto zbyt wiele nieudanych prób logowania. Poczekaj i spróbuj ponownie." (Too many failed login attempts detected. Please wait and try again). At the bottom left, there is a checkbox labeled "zapamiętaj logowanie" (remember login) which is currently unchecked. At the bottom right, there is a blue link "Zmień hasło" (change password) and a circular button with a right-pointing arrow.


Okno logowania do aplikacji desktop Comarch DMS w trybie jednofirmowym – jeśli operator próbował logować się za pomocą błędnych danych zbyt wiele razy



The screenshot shows the login interface for Comarch DMS. At the top left is the Comarch DMS logo, consisting of a blue circular icon with a white swirl and the text 'COMARCH DMS' in blue. Below the logo are three input fields: 'Spółka' (Company) with a dropdown menu showing 'Domyślna spółka', 'Login' with the text 'Administrator', and 'Hasło' (Password) with a masked password field represented by black dots. Below the password field is a red error message: 'Wykryto zbyt wiele nieudanych prób logowania. Poczekaj i spróbuj ponownie.' (Too many failed login attempts detected. Wait and try again). At the bottom left, there is a link 'Zmień język' (Change language) and a checkbox labeled 'zapamiętaj logowanie' (Remember login). At the bottom right, there is a link 'Zmień hasło' (Change password) and a circular button with a right-pointing arrow.

Okno logowania do aplikacji desktop Comarch DMS w trybie wielofirmowym – jeśli operator próbował logować się za pomocą błędnych danych zbyt wiele razy

Funkcjonalność logowania oferuje również opcję **zapamiętywania logowania**.





The image shows a login window for the COMARCH DMS system. At the top left is the COMARCH DMS logo, which consists of a blue circular icon with a white swirl and the text "COMARCH DMS" in blue. In the top right corner of the window is a small "x" icon. Below the logo are two input fields: the first is labeled "Login" and the second is labeled "Hasło". Below the "Hasło" field are two links: "Zmień język" on the left and "Zmień hasło" on the right. At the bottom left is a checkbox labeled "zapamiętaj logowanie". At the bottom right is a circular button containing a right-pointing arrow.

Okno logowania do systemu

Okno logowania do systemu w trybie wielospółkowym

Parametr zapamiętaj logowanie [zapamiętaj logowanie] –
zaznaczenie parametru oznacza, że operator jest załogowany w

Comarch DMS do momentu użycia funkcji  [Wyloguj się].
Gdy załogowany operator zamknie okno Comarch DMS za pomocą
przycisku  , ponowne uruchomienie aplikacji nie będzie
wymagało wpisywania loginu i hasła, logowanie przebiegnie
automatycznie.


Link [Zmień język](#) [Zmień hasło] jest dostępny, jeśli:

- podczas instalacji aplikacji serwerowej (dawna web) Comarch DMS za pomocą instalatora zaznaczono opcję „[Prezentuj zmianę języka na ekranie logowania](#)„

lub

- w pliku **Web.config** w ramach klucza "**ShowChangeLanguage**" wpisano wartość „**true**” (zob. przykładowo [Instalacja aplikacji serwerowej \(dawnej web\) w trybie ręcznym](#))

Po kliknięciu w link [Zmień język](#) [Zmień hasło] otwierana jest **lista**, z której można wybrać jeden z 4 języków: polski, angielski, niemiecki albo francuski – po zalogowaniu do Comarch DMS [aplikacja będzie wyświetlana w wybranym języku](#).




The screenshot shows the Comarch DMS login interface. At the top left is the Comarch DMS logo, consisting of a blue circular icon with a white swirl and the text "COMARCH DMS" in blue. Below the logo are three input fields: "Spółka" (Company) with a dropdown menu showing "Dom", "Login", and "Hasło" (Password). At the bottom left, a language selection dropdown menu is open, showing four options: "Polski" (highlighted in blue), "English", "Deutsch", and "Français". To the right of the language menu is a link "Zmień hasło" (Change password) and a circular button with a right-pointing arrow.

Wybór języka wyświetlania Comarch DMS

W danym momencie operator może pracować tylko z jedną wersją (stacjonarną, WWW lub mobilną) aplikacji Comarch DMS.

Podczas logowania, aplikacja weryfikuje czy operator jest już zalogowany do innej wersji aplikacji.

Jeżeli weryfikacja wykaże, że obecnie operator zalogowany jest do innej wersji, wyświetlony zostanie **komunikat** z pytaniem dotyczącym automatycznego wylogowania. **Zatwierdzenie komunikatu spowoduje wylogowanie operatora z dotychczasowej wersji aplikacji i umożliwi zalogowanie do nowej.**



Komunikat wyświetlany podczas logowania do aplikacji serwerowej (dawna web)

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)


[Powrót do początku artykułu](#)

Zmień hasło

Funkcjonalność umożliwia **operatorowi natywnemu zmianę hasła**.

Nie jest możliwa zmiana hasła dla operatora systemu ERP.


Na formatce logowania dostępny jest link **„Zmień hasło”**.



The image shows a screenshot of the COMARCH DMS login interface. At the top left is the COMARCH DMS logo, consisting of a blue circular icon and the text 'COMARCH DMS'. Below the logo are two input fields: 'Login' and 'Hasło'. At the bottom left, there is a checkbox labeled 'zapamiętaj logowanie' and a link 'Zmień język'. At the bottom right, there is a link 'Zmień hasło' which is highlighted with a red rectangular box, and a circular button with a right-pointing arrow.

Link „Zmień hasło” na formatce logowania


Po przyciśnięciu linku zostanie otwarta strona jak poniżej:



Strona „Zmień hasło”

Operator wprowadza **login lub adres e-mail**, dla którego chce **zmienić hasło**. Jeżeli dla wprowadzonego operatora **nie został wprowadzony** adres mailowy, **zmiana hasła nie jest możliwa**.

Jeżeli kilku operatorów posiada ten sam adres mailowy, aplikacja poprosi o **wybór operatora**, dla którego ma zostać zmienione hasło.



Zmiana hasła podczas logowania do Comarch DMS.

W przypadku, **gdy Comarch DMS pracuje poprzez VPN** w linku do zmiany hasła użytkownika przekazywany jest **adres serwera zawierający jego nazwę**. Dla połączeń VPN z zewnątrz, nazwa serwera jest niedostępna. W takiej sytuacji konieczne jest, aby **w linku do zmiany hasła znalazł się adres IP serwera**.

W standardowym działaniu Comarch DMS **adres, pod którym użytkownik może zmienić hasło, budowany jest z informacji zawartych na serwerze (nazwa serwera) oraz informacji identyfikujących użytkownika**, np.:
`http://localhost/Comarch_DMS/EditPassword?guid=6e7a25ac-ae9e-4a00-86e8-891d59cfc7f7`.

Aby wskazać adres IP serwera, dodano **możliwość określenia w**

bazie adresu, który ma być elementem składowym linku, pod którym użytkownik będzie mógł zmienić hasło. Adres IP należy wprowadzić w tabeli **do.DF_Conf** w kolumnie **C_Value** dla klucza **WebUrl** o **id C_Id=60**.

W przypadku, **gdy Comarch DMS powinien budować link do zmiany hasła w sposób standardowy,** w kolumnie **C_Value** powinna znaleźć się **wartość pusta,** w kolumnie **C_LongValue** wartość **NULL**.




W przypadku, gdy z uwagi na środowisko pracy konieczne jest **wskazanie adresu IP serwera,** należy w polu **C_Value** umieścić **adres rozpoczynający się od <http://...>**. Na końcu tego adresu **nie może znaleźć się znak „/”** z uwagi na to, że następny człon budowanego linku zawiera już ten znak.

Przykład


Aplikacja serwerowa (dawna web) Comarch DMS uruchamiana jest pod adresem:

<http://localhost/Standalone/documents/>

w przypadku standardowego działania aplikacji, mail z linkiem do zmiany hasła będzie wyglądał jak poniżej:

 Odpowiedz  Odpowiedz wszystkim  Prześlij dalej



Comarch DMS  anna.kowalska@comarch.com

Anna Kowalska

Comarch DMS - Nowe hasło

W Twoim imieniu została wysłana prośba o zmianę hasła.

Jeżeli chcesz zmienić hasło kliknij na poniższy link i zastosuj się do instrukcji tam zawartych.

<http://localhost/Standalone/EditPassword?guid=bd06765d-a30d-4437-a4ca-a2fb2b45779c>

Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na tego maila.

Aby w linku do zmiany hasła pojawił się adres IP należy w kolumnie **C_Value** w tabeli **do.DF_Conf**, dla **C_Id=60** wprowadzić *http://127.0.0.1/Standalone*.

Results		Messages		
	C_ID	C_KEY	C_VALUE	C_LONGVALUE
1	60	WebUrl	http://127.0.0.1/Standalone	NULL

Podczas generowania wiadomości e-mail z linkiem do zmiany hasła, w linku oprócz informacji identyfikujących użytkownika zostanie wyświetlony **adres z tabeli do.DF_Conf**

 Odpowiedz  Odpowiedz wszystkim  Prześlij dalej



Comarch DMS <impk...+@coma...com>

Anna Kowalska

Comarch DMS - Nowe hasło

W Twoim imieniu została wysłana prośba o zmianę hasła.
Jeżeli chcesz zmienić hasło kliknij na poniższy link i zastosuj się do instrukcji tam zawartych.

<http://127.0.0.1/Standalone/EditPassword?guid=6e7a25ac-ae9e-4a00-86e8-891d59cfc7f7>

Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na tego maila.

Po przyciśnięciu przycisku „Wyślij” aplikacja wysłała informację mailową na wskazany adres.

 Odpowiedz  Odpowiedz wszystkim  Prześlij dalej



Comarch DMS <impk...+@coma...com>

Anna Kowalska


Comarch DMS - Nowe hasło

W Twoim imieniu została wysłana prośba o zmianę hasła.
Jeżeli chcesz zmienić hasło kliknij na poniższy link i zastosuj się do instrukcji tam zawartych.

<http://localhost/Standalone/EditPassword?guid=bd06765d-a30d-4437-a4ca-a2fb2b45779c>

Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na tego maila.

Przyciśnięcie linku przenosi operatora na **formatkę logowania do aplikacji**.



DMS – strona „Nowe hasło”

Na stronie „**Nowe hasło**” operator wprowadza **nowe hasło**.

W sytuacji, gdy ustawiona jest wartość „**true**” w kluczu „**UseStrongPassword**” (por. [Plik Web.config](#)) aplikacja weryfikuje, **czy nowe hasło spełnia politykę bezpiecznego hasła**. Polityka bezpiecznego hasła wymaga wprowadzenia tzw. „mocnego hasła”: minimum 8 znaków w tym 1 litera duża, 1 cyfra, 1 znak specjalny.

Jeżeli hasło **nie spełnia** wymogów polityki, aplikacja generuje **komunikat**: „Hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa haseł. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków w tym 1 literę duża, 1 cyfrę i 1 znak specjalny”.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Logo aplikacji

Istnieje możliwość [zmiany logo Comarch DMS](#)




[na logo klienta.](#)

Zmiana możliwa jest w **następujących miejscach:**

- **Ekran logowania** na platformach: stacjonarna, serwerowa (dawna web), mobile iOS, Android
- **Menu aplikacji serwerowej (dawna web)** – wersja pełna i mobile
- **Smartfon**

×




Spółka

FirmaB ▼


Login

Hasło

Zmień językZmień hasło

zapamiętaj logowanie

Okno logowania do aplikacji stacjonarnej Comarch DMS ze zmienioną grafiką, zamiast logo aplikacji – przykład 1



Spółka

FirmaB


Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

zapamiętaj logowanie



Okno logowania do aplikacji stacjonarnej Comarch DMS ze zmienioną grafiką, zamiast logo aplikacji. – przykład 2

Grafiki z logo Klienta należy **umieścić w katalogu aplikacji serwerowej (dawna web):** `...\Content\Images\Logos\`, należy **podmienić istniejące pliki zachowując rozmiary grafik dostarczanych z aplikacją.**

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

Menu główne



Menu główne aplikacji Comarch DMS składa się z poniższych elementów:



[[Strona startowa](#)] – zakładka dodana w wersji 2023.0.0, dostępna dla wszystkich użytkowników; pozwala na przejście do strony startowej Comarch DMS



[[Dokumenty w obiegu](#)] – na tej formatce znajduje się lista wszystkich dokumentów wystawionych w Comarch DMS. Prezentowana lista dokumentów zbudowana jest z kolumn podstawowych (Numer, Nazwa Obiegu, Nazwa etapu, Status, Etap, Czas na realizację zadania, Zostanie przekazany i Przekaż) oraz dynamicznych, skonfigurowanych na formatce definicji typu obiegu (własnych, zdefiniowanych przez operatora).



[[Manager dokumentów / Repozytorium](#)] – funkcjonalność dostępna po nadaniu operatorowi uprawnień do pracy z modułami „Obieg dokumentów i Manager dokumentów” lub „Obieg dokumentów i Repozytorium”. Umożliwia przechowywanie dokumentów w aplikacji. W managerze lub Repozytorium użytkownik może zbudować strukturę katalogów i nadać innym użytkownikom uprawnienia do wybranych gałęzi drzewa katalogów oraz do poszczególnych dokumentów.



[[Skany dokumentów](#)] – funkcjonalność dostępna w zależności od uprawnień operatora „Inicjowanie obiegu na podstawie skanu dok.”. Umożliwia inicjowanie obiegu dokumentu na podstawie skanu dokumentu.



[[Automatyczne generowanie dokumentów](#)] – funkcjonalność dostępna po nadaniu uprawnień operatora „Automatyczne generowanie dokumentów”. Umożliwia inicjowanie obiegu dokumentu na podstawie skanu dokumentu pobranego z narzędzia

OCR lub listy dokumentów z bazy Comarch ERP Optima.



[[Struktura organizacyjna](#)] – na tej zakładce zdefiniowana jest struktura firmy (Dział, Pracownicy, Stanowiska). Ikonka nie jest widoczna przez operatorów z innymi uprawnieniami niż administrator. Zakładka składa się z trzech części:

- Drzewa struktury organizacyjnej firmy,
- Słowników Dział/Pracownicy/Stnowiska,
- Okna właściwości słowników Dział/Pracownicy/Stnowiska.



[[Definicje obiegu dokumentów](#)] – lista typów obiegu dokumentów tworzonych przez administratora. Ikonka nie jest widoczna dla użytkowników z innymi uprawnieniami niż administrator.



[[Ustawienia](#)] – zakładka dostępna dla operatorów z uprawnieniami administratora systemu. Miejsce wskazania bazy danych, ustawień serwera poczty oraz wzorców maili. Na stronie dostępne są następujące zakładki:

- AUTORYZACJA API – w trybie jednospółkowym; miejsce wskazania mapowanej bazy danych (nazwa firmy) zdefiniowanej w menadżerze baz Comarch ERP Optima, domyślnego loginu i hasła operatora ERP Optima,
- POŁĄCZENIA Z ERP – tylko w trybie wielospółkowym; sekcja, w której możliwe jest dodanie nowych spółek w ramach aplikacji
- SERWER POCZTOWY – sekcja zawierająca formularz do wprowadzenia szczegółowych danych konfiguracyjnych serwera poczty,
- EMAIL – formatki z możliwością edycji wzorców mailowych,

- DOMENA – w trybie jednospółkowym na zakładce można włączyć logowanie domenowe i określić domenę oraz grupę, której konta mogą być wykorzystane do logowania do aplikacji Comarch DMS. Po włączeniu logowania domenowego, na karcie pracownika można będzie wskazać konto domenowe,
- NARZĘDZIA – na zakładce dostępne są narzędzia do konfiguracji i przeprowadzenia procesu anonimizacji danych na dokumentach Comarch DMS, a także ustawienia obowiązkowego uwierzytelnienia dwuetapowego oraz (w przypadku wyboru wartości „true” dla klucza <add key=“UseNewModeOfDocumentPermissions”> ustawienia weryfikacji uprawnień na dokumentach (zob. [Nowy mechanizm uprawnień do dokumentów](#));
- API – na zakładce definiowana jest lista systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API i wyświetlana jest lista takich systemów
- PRZECHOWYWANIE PLIKÓW – na zakładce dostępne są ustawienia dla IBARD i operatora domyślnego w module Repozytorium (jeśli współpraca z Repozytorium jest włączona)
- INTEGRACJE – (od wersji 2024.2.0; wcześniej zakładka KSEF) – tylko w trybie jednospółkowym: zakładka, w ramach której należy wprowadzić NIP firmy i wpisać lub wygenerować token uwierzytelniający do KSeF oraz (od wersji 2024.2.0) wprowadzić dane dotyczące usługi e-Doręczenia; w przypadku trybu wielospółkowego dane dotyczące KSeF i usługi e-Doręczenia należy wprowadzić na zakładce „Połączenia z ERP”;
- ANALIZA WYDAJNOŚCI – zakładka, w ramach której możliwe jest sprawdzenie, ile czasu zajmuje inicjowanie dokumentów w różnych typach obiegu.



[[Raporty i dashboardy](#)] – podgląd raportów graficznych. Ikona widoczna dla operatorów, którzy uprawnieni są do przynajmniej jednego raportu graficznego.



[[Kreator raportów i dashboardów](#)] – funkcjonalność dostępna po nadaniu uprawnień „Kreator raportów” na właściwościach operatora. Umożliwia definiowanie raportów graficznych i nadawanie uprawnień.



[[Konfiguracja automatycznego trybu pracy](#)] – funkcjonalność dostępna od wersji 2023.1.0 po nadaniu uprawnień „Konfiguracja automatycznego trybu pracy” na właściwościach operatora. Umożliwia tworzenie skryptów do pracy automatycznej w punktach ACD.



[[Rezerwacje](#)] – funkcjonalność dostępna od wersji 2024.3.0 – w ramach tej zakładki każdy operator może dokonać rezerwacji wybranego zasobu na wybrany termin lub usunąć rezerwację. Operatorzy o uprawnieniach administratora mogą także definiować zasoby i grupy zasobów.



[[Panel użytkownika](#)] – ustawienia użytkownika dotyczące list i szczegółów dokumentów



[**Wyloguj się**] – ikona umożliwiająca wylogowanie z aplikacji.

Rozpoczynasz pracę z **Comarch DMS** i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o **Comarch DMS** i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)

Wielofirmowość – informacje ogólne

Wielofirmowość umożliwia obsługę scenariusza w którym w grupie kapitałowej **kilka firm prowadzi swoją działalność** z wykorzystaniem systemów **Comarch ERP** oraz **Comarch DMS**.

Comarch DMS w trybie wielofirmowym umożliwia **skonfigurowanie spółek** współpracujących z systemami Comarch ERP XL, Comarch ERP Optima, Comarch ERP Altum i **Comarch ERP Enterprise**. W takiej konfiguracji operatorzy korzystają z **jednej instalacji Comarch DMS**, w której mają możliwość pracy na dokumentach pochodzących **z różnych firm**.

W przypadku **włączenia trybu wielofirmowego** na bazie Comarch DMS dotychczas pracującej w trybie jednofirmowym, **istniejąca spółka** zostanie ustawiona jako **pierwsza spółka**, w ustawieniach spółek zaś zostanie wyświetlona jako **spółka domyślna**.

Tryb wielofirmowy jest **dostępny na wszystkich platformach aplikacji Comarch DMS** (desktop, WWW, mobile: iOS, Android).

Tryb pracy Wielofirmowy

Praca w trybie wielofirmowym możliwa jest po ustawieniu w pliku **web.config** klucza **MultiCompany** na **true**: `<add key="MultiCompany" value="true" />` (zob. [Instalacja aplikacji web w trybie ręcznym](#)).

Po **włączeniu trybu wielofirmowego**, wartości poniższych kluczy zdefiniowanych w pliku **web.config** w sekcji `<appSettings>` są **ignorowane** przez aplikację, ponieważ **zostały przeniesione** na zakładkę „Ustawienia” -> „Połączenia z ERP” (zob. [Połączenia z](#)

[ERP](#)) :

- CompanyName`
- LicenceKeyServerERP
- EnableAnalyticDescription
- CdnApiVersion
- WorkMode

Pozostałe klucze konfiguracyjne z sekcji <appSettings> są wykorzystywane bez zmian przez aplikację:

- vs:EnableBrowserLink
- MaximumNumberOfControlCardColumns
- LicenceKeyServerDMS
- UseNodDatabaseForAttachments
- ShowChangeLanguage
- UseStrongPassword
- MultiCompany
- DocumentListDateRange
- CombinationCompanies
- DocumentCounterMinutesInterval
- AskAboutDocumentSave
- OptimaCloudMode
- Version
- AskAboutDocumentSave

Wybór spółki na formatce logowania

Na formatce logowania do aplikacji Comarch DMS na potrzeby funkcjonalności wielofirmowości zostało udostępnione **pole umożliwiające wybór spółki**. W polu prezentowana jest **lista zdefiniowanych spółek**.

Po wybraniu spółki aplikacja weryfikuje czy wprowadzony login znajduje się w bazie spółki, a następnie zawęży listę operatorów do tych zdefiniowanych w wybranej spółce.

Uwaga

W trybie wielofirmowym nie jest możliwe korzystanie z modelu wieloinstalacyjnego.

Spółka

Dom

Login

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

zapamiętaj logowanie


→

Zmiany związane z wielofirmowością na formatce logowania do aplikacji

Aby wybrać jedną z dostępnych spółek (inną niż domyślna) w oknie logowania należy:

- **usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka”** – wtedy zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych

spółek, na której operator powinien kliknąć na nazwę spółki, do której chce się zalogować




The screenshot shows the login interface for COMARCH DMS. At the top left is the logo, a blue circle with a white swirl, and the text "COMARCH DMS" in blue. Below the logo is a label "Spółka" and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of company names: "Dom", "Firma ABC", "FirmaX", "Firma1", and "FirmaY". Below the dropdown menu are two links: "Zmień język" and "Zmień hasło". At the bottom left is a checkbox labeled "zapamiętaj logowanie". At the bottom right is a circular button with a right-pointing arrow.

Lista dostępnych spółek, wyświetlana po usunięciu wartości domyślnej

lub

- usunąć wartość wyświetlaną domyślnie w polu „Spółka” i wpisać frazę z nazwy spółki, do której operator chce się zalogować, a następnie kliknąć na nazwę tej spółki na liście



COMARCH
DMS

Spółka

ABC

Firma ABC

Hasło

Zmień język

Zmień hasło

zapamiętaj logowanie

→

Lista dostępnych spółek, wyświetlana po usunięciu wartości domyślnej i wpisaniu frazy pochodzącej z nazwy spółki

Filmy instruktażowe Comarch DMS



Zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi Comarch DMS.

Dostępne tytuły dla Comarch DMS współpracującym z [Comarch ERP Optima \(link do strony z filmami\)](#) oraz w wersji [Standalone \(link do strony z filmami\)](#):

- Łatwy start z aplikacją Comarch DMS
- Modyfikacja i konfiguracja gotowej definicji procesu w aplikacji Comarch DMS
- Tworzenie i konfiguracja nowej definicji procesu w aplikacji Comarch DMS
- Automatyczne generowanie dokumentów dzięki mechanizmom RPA. Prezentacja funkcjonalności
- Instalacja aplikacji Comarch DMS w wersji stacjonarnej za pomocą instalatora
- Instalacja aplikacji Comarch DMS w wersji web za pomocą instalatora



Filmy z lektorem są świetnym uzupełnieniem artykułów pomocowych dostępnych na naszych stronach.

Film instruktażowy „Łatwy start w aplikacji Comarch DMS współpracującej z systemem Comarch ERP Optima”

„Łatwy start w aplikacji Comarch DMS współpracującej z systemem Comarch ERP Optima”



Film instruktażowy z lektorem, przygotowany w oparciu o przykład definicji procesu „Delegacja”, w którym w przystępny sposób przedstawiono, jak:

- skonfigurować w aplikacji współpracę pomiędzy Comarch DMS a systemem Comarch ERP Optima
- dodać użytkowników z systemu Comarch ERP Optima
- dodać użytkowników aplikacji Comarch DMS niepowiązanych z systemem ERP
- dodać działy firmy i zbudować drzewo struktury
- zaimportować jeden z dostępnych predefiniowanych typów obiegu dokumentów i nadać uprawnienia do generowania dokumentów oraz ich procesowania w kolejnych etapach
- użytkownik aplikacji może prosto i bez zbędnych papierowych dokumentów pracować z aplikacją .

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi filmami [Comarch DMS](#).

Film instruktażowy „Modyfikacja i konfiguracja gotowej definicji procesu w aplikacji Comarch DMS”

„Modyfikacja i konfiguracja gotowej definicji procesu w aplikacji Comarch DMS”



Film instruktażowy w wersji z lektorem, w którym przedstawiono, jak:

- dostosować gotowy obieg dokumentów do procesu w Twojej firmie,
- dodać i skonfigurować kontrolki na „Karcie obiegu”,
- dodać i skonfigurować nowy etap na „Schemacie obiegu”,
- dodać uprawnienia do inicjowania dokumentów oraz dla poszczególnych etapów.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi filmami [Comarch DMS](#)

Film instruktażowy „Tworzenie i konfiguracja nowej definicji procesu w aplikacji Comarch DMS”

„Tworzenie i konfiguracja nowej definicji procesu w aplikacji Comarch DMS”



Film instruktażowy w wersji z lektorem, w którym przedstawiono, jak:

- utworzyć nową definicję obiegu dokumentów,
- dodać i skonfigurować kontrolki na „Karcie obiegu”,
- dodać i skonfigurować etapy na „Schemacie obiegu”,
- dodać uprawnienia do inicjowania dokumentów oraz dla poszczególnych etapów.

Film został przygotowany w oparciu o przykład definicji procesu „Rejestr wizyt”, który pozwala na rejestrację, akceptację i ewidencję wizyt gości w firmie.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi filmami [Comarch DMS](#).

Strona startowa

W wersji 2023.0.0 w aplikacji desktop Comarch DMS udostępniono **ekran startowy**, którego celem jest **pomoc dla nowych użytkowników** w korzystaniu z Comarch DMS.

Ekran startowy domyślnie otwiera się zawsze po rozpoczęciu pracy z Comarch DMS, chyba, że użytkownik dokona zmiany

ustawień w zakładce



[**Panel użytkownika**] (zob. [Panel użytkownika](#)).

Dodano również nową zakładkę



[**Strona startowa**] w menu głównym aplikacji desktop Comarch DMS.

Strona startowa w aplikacji **desktop** oraz zakładka [**Strona startowa**] są widoczne dla **wszystkich** użytkowników.



Uwaga

Aktualnie strona startowa w aplikacji desktop jest dostępna jedynie w języku polskim. Jeżeli Comarch DMS jest uruchamiany w innym języku, wówczas strona startowa oraz parametr zostają **ukryte**.

Na ekranie znajdują się **kafelki**, pod którymi znajdują się

linki do stron dotyczących danego trybu pracy z Comarch DMS (Standalone, współpraca z Comarch ERP XL, współpraca z Comarch ERP Optima, itd.).

Na ekranie startowym dostępne są następujące **kafelki**:

- *Filmy instruktażowe krok po kroku*
- *Dokumentacja*
- *Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi (FAQ)*
- *Lista gotowych definicji procesu*
- *O aplikacji Comarch DMS*
- *Bądź na bieżąco. Nowości i zmiany*
- *Kontakt*
- *Zapraszamy na szkolenia*
- *Wymień się doświadczeniami z innymi użytkownikami*
Społeczność Comarch


Uwaga

Ekran startowy jest dostępny dla **każdego użytkownika** w

dowolnym momencie po kliknięciu na zakładkę



[Strona startowa].



Ekran startowy Comarch DMS

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

[Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!](#)

[Powrót do początku artykułu](#)