

Jak rozpocząć pracę z modułem Księga Handłowa?

Rozdział ten przedstawia w kolejnych punktach informacje istotne dla użytkownika, który rozpoczyna pracę w programie Comarch ERP Optima.

Przystępując do pracy w module *Księga Handłowa* należy wykonać następujące czynności:

- Założyć nową bazę danych ([System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Bazy danych](#))
- Uzupełnić dane o firmie ([System/ Konfiguracja firmy/ Dane firmy/ Pieczętka firmy](#) oraz [Dane do deklaracji: Deklaracje, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-4R, CIT-8, ZUS DRA, VAT, AKC-WW](#))
- Założyć kody użytkowników obsługujących bazy danych ([System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy](#))
- Wprowadzić okres obrachunkowy ([System/ Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe](#) oraz [Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa](#))
- Określić podstawowe parametry związane z prowadzeniem księgowości
- W przypadku korzystania z *Księgi Handłowej Plus* należy ustawić dodatkowo parametry związane z obsługą kont walutowych ([System/ Konfiguracja firmy/ Księgowość/ Księgowość kontowa](#))
- Ustalić nazewnictwo stron kont księgowych: Debet/Credit lub Winien/Ma ([Konfiguracja programu/Księgowość/ Parametry](#))
- Założyć dzienniki księgowe ([System/ Konfiguracja](#))

firmy/Księgowość/[Dzienniki](#))

- Zdefiniować odpowiednie dokumenty (*System/ Konfiguracja firmy/ [Definicje Dokumentów](#)*)
- Założyć, jeśli jest to konieczne, blokady dostępu odpowiednim Użytkownikom programu (*System/ Konfiguracja programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ zakładka [Blokady dostępu](#)*); (*System/ Konfiguracja firmy/ Księgowość/ [Dzienniki](#)/ zakładka Zakazy*)
- Dokonać ustawień konfiguracyjnych pod kątem obsługi: modułu *Kasa/Bank*; modułu *Środki Trwałe* oraz *Rejestrów VAT*
- Uzupełnić słowniki:
 - **Kontrahentów** (*[Ogólne/ Kontrahenci](#)*)
 - **Urzędy** (*[Ogólne/ Inne/ Urzędy](#)*)
 - **Wspólników** (*[Ogólne/ Inne/ Właściciele](#)*)
 - **Pracowników** (*[Ogólne/ Pracownicy](#)*)
 - **Listy banków** (*[Ogólne/ Inne/ Banki](#)*).

Uzupełnianie tych list nie jest konieczne od razu w chwili rozpoczęcia pracy z systemem. Wpisywanie koniecznych informacji może być wykonywane na bieżąco podczas pracy programu.