

# Drukarka fiskalna

Aplikacja współpracuje z następującymi modelami drukarek:

- Elzab Mera
- Elzab Omega
- Emar Printo 57T
- Epson TM-T801 FV
- Innova Market
- Novitus
- Posnet Thermal



## Uwaga

Z poziomu systemu ERP należy określić mapowanie stawek VAT dla wybranego stanowiska POS.

Aby skonfigurować drukarkę fiskalną należy wybrać z menu głównego przycisk **[Konfiguracja]**, a następnie **[Drukarka fiskalna]**.

☰ Konfiguracja

10:53 Anna Nowak



## Kafel [Drukarka fiskalna]

☰ Konfiguracja drukarki fiskalnej

10:53 Anna Nowak Zalogowany: 🔒 🔌 🔍 ✕

### Ustawienia sterownika

Plik sterownika:

Dostępne drukarki:

Port szeregowy:

### Dodatkowe ustawienia

Loguj kasjera na starcie systemu:  Wyłączone

Drukuj rabat pozycji:  Włączone

Drukuj numer paragonu/faktury:  Wyłączone

Drukuj notę debetową:  Włączone


Drukuj EAN dokumentu jako kod kreskowy:  Wyłączone

Drukuj NIP nabywcy:  Wyłączone

Drukuj faktury fiskalne:  Wyłączone

Drukuj NIP w linii kasjera:  Wyłączone

Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska:  Włączone



## Widok Konfiguracja drukarki fiskalnej

W wyświetlonym oknie, w sekcji *Ustawienia sterownika* należy uzupełnić następujące pola:

- **Plik sterownika** – za pomocą przycisku [Wybierz plik] należy wskazać plik *Comarch.B2.Printer2.dll* zawierający sterowniki do drukarek fiskalnych. Plik ten znajduje się w katalogu *bin\Drivers* w folderze instalacyjnym Comarch Retail POS i posiada implementację współpracy z wieloma modelami drukarek fiskalnych.
- **Dostępne drukarki** – należy wskazać model drukarki z listy dostępnych modeli dla pliku sterownika
- **Port szeregowy** – należy wskazać port, do którego jest podłączona drukarka fiskalna

#### Uwaga

W celach testowych można skorzystać ze sterownika *Comarch.B2.DummyPrinter.dll* imitującego prawidłowe połączenie z drukarką.

W sekcji *Dodatkowe ustawienia* znajdują się opcjonalne parametry:

- **Loguj kasjera na starcie systemu** – drukuje informacje o numerze stanowiska oraz numerze operatora przy uruchomieniu drukarki
- **Drukuj numer paragonu/faktury** – drukuje numer systemowy paragonu/faktury na wydruku dokumentu
- **Drukuj EAN dokumentu jako kod kreskowy** – drukuje numer EAN dokumentu w formie kodu kreskowego

#### Uwaga

Drukowanie numeru EAN dokumentu możliwe jest dla drukarek Novitus oraz Posnet posiadających taką funkcjonalność.

- **Drukuj rabat pozycji** – drukuje wartości nadanego rabatu dla danej pozycji dokumentu
- **Drukuj faktury fiskalne** – drukuje faktury na drukarce fiskalnej obsługującej taką funkcję. Dodatkowo w konfiguracji systemu musi być włączona funkcja *Fiskalizacja faktur*.

#### Uwaga

W przypadku drukarki fiskalnej POSNET Thermal HD oraz zaznaczonych parametrów *Drukuj faktury fiskalne*, *Drukuj rabat pozycji* nie ma możliwości drukowania faktur fiskalnych z informacją o rabacie.

- **Drukuj notę debetową** – drukuje noty debetowe na drukarce fiskalnej posiadającej taką funkcję. Parametr domyślnie zaznaczony po zainstalowaniu drukarki.
- **Drukuj NIP nabywcy** – drukuje numer NIP nabywcy wskazanego na dokumencie sprzedażowym na drukarce fiskalnej posiadającej taką funkcję
- **Drukuj NIP w linii kasjera** – umożliwia wydrukowanie

numeru NIP nabywcy w linii kasjera, za numerem kasy i oznaczeniem kasjera, w sytuacji gdy drukarka nie obsługuje drukowania NIP

- **Drukuj oznaczenie kasjera i stanowiska** – drukuje dodatkowo oznaczenie kasjera i stanowiska. Oznaczenie kasjera definiowane jest w systemie ERP.

Przycisk [**Sprawdź połączenie**] umożliwia weryfikację połączenia z drukarką fiskalną.