Konfiguracja

Na zakładce "Konfiguracja" dla administratora dostępna jest opcja "Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu".

		Comarch DMS 2024.3.0	Administrator _ = ×
	Panel użytkownika		
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU	KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ			
•••	Ogólne		^
	Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu	Nie v	
	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj	Stronę startową 🗸	
<i>i</i> **	Logowanie dwuetapowe		\checkmark
c			
۵			
<u>í</u>			
*			
1			
20			

Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja, parametr "Po uruchomieniu systemu wyświetlaj" ustawiony na domyślną wartość "Stronę startową"

Jeżeli użytkownik wybierze w parametrze wartość "Tak", to podczas próby opuszczenia definicji typu obiegu, bez uprzedniego zapisania zmian, zostanie wyświetlony komunikat:

			×
Czy zapisać zmiany	/?		
Tak	Nie	Anuluj	

Komunikat wyświetlany podczas próby opuszczenia definicji obiegu dokumentów

Jeżeli wartość parametru będzie ustawiona na "Nie" komunikat nie będzie wyświetlany, co może skutkować utratą wprowadzonych zmian.

W wersji 2023.0.0 w zakładce *Konfiguracja* dodano parametr *Po uruchomieniu systemu wyświetlaj*, który określa, które okno powinno zostać wyświetlone po starcie Comarch DMS. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:

- Listę dokumentów wówczas po uruchomieniu aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlana jest lista dokumentów, tak jak do tej pory
- Stronę startową wtedy po uruchomieniu aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlona zostaje strona startowa; jest to wartość domyślna parametru (zob. Strona startowa)

Parametr *Po uruchomieniu systemu wyświetlaj* jest widoczny dla wszystkich użytkowników.

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator $= \square \times$
	Panel użytkownika	
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
٥		
•••	Ogólne	~
	Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu Nie 🗸	
[c]	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Listę dokumentów 🗸	
<i>1</i> 24	Logowanie dwuetapowe	\checkmark
2		
٢		
m		
*		
1		
20		

Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja", parametr "Po uruchomieniu systemu wyświetlaj" ustawiony na wartość "Listę dokumentów"

	Comarch DMS 2024.3.0	AnnaMaj 🗕 🗊
	Panel użytkownika	
 I 	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
]]		
•	Ogólne	^
	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Stronę startową 🗸	
0	Logowanie dwuetapowe	^

Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja wyświetlany użytkownikowi bez uprawnień administratora

Jeżeli Comarch DMS współpracuje z **Comarch ERP Altum**, wówczas na zakładce "Konfiguracja" dostępny jest parametr *Uruchom Comarch ERP Altum w tle* – parametr odpowiadający za to czy Comarch ERP Altum będzie uruchamiany w tle podczas włączania Comarch DMS, czy podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS:

- TAK oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas uruchamiania Comarch DMS;
- NIE oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.

Wskazówka

W celu skrócenia czasu podnoszenia formatek Comarch ERP Altum z poziomu Comarch DMS zalecane jest korzystanie z ustawienia 'TAK' w parametrze 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle'.

		Comarch DMS 2024.3.0	[Firma M] admin 🗕 🗆 🗙
	Panel użytkownika		
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU	ONFIGURACIA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ			
•••	Ogólne		^
	Uruchom Comarch ERP Altum w tle	k v	
1	Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu	ie v	
2	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj S	ronę startową 🗸	
Ö	Logowanie dwuetapowe		^
	Używaj aplikagi Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta. Włącz logowanie dwuetapowe		
20			
ŀ			

Panel użytkownika, widok administratora, zakładka "Konfiguracja" z parametrem 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle'

W wersji 2024.3.0 w ramach zakładki [Panel użytkownika] dodano sekcję "Logowanie dwuetapowe". W ramach tej sekcji operator może dobrowolnie włączyć lub wyłączyć logowanie dwuetapowe do Comarch DMS.

Aby włączyć logowanie dwuetapowe należy w ramach sekcji "Logowanie dwuetapowe" kliknąć w link Włącz logowanie dwuetapowe

[Włącz logowanie dwuetapowe]. Wówczas zostaje otwarte okno "Włącz logowanie dwuetapowe".



Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja" z oknem "Włącz logowanie dwuetapowe"

Następnie operator musi kolejno wykonać następujące czynności:

Pobrać aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym

2. Otworzyć aplikację Google Authenticator

3. W aplikacji Google Authenticator kliknąć w przycisk "Dodaj kod"

4. Wybrać jedną z następujących możliwych ścieżek postępowania:

 kliknąć w opcję "Zeskanuj kod QR" w aplikacji Google Authenticator i zeskanować kod QR widoczny w oknie "Włącz logowanie dwuetapowe" w aplikacji Comarch DMS kliknąć w opcję "Wpisz klucz konfiguracyjny" w aplikacji Google Authenticator, a następnie w polu "Nazwa konta" wprowadzić nazwę, pod jaką będzie widoczne konto w aplikacji Google Authenticator, a w polu "Twój klucz bezpieczeństwa" wpisać 16cyfrowy kod dostępny w ramach pola "Klucz bezpieczeństwa" w oknie "Włącz logowanie dwuetapowe" w Comarch DMS. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk "Dodaj" w aplikacji Google Authenticator

5. Zapisać kod z pola "Klucz bezpieczeństwa" na nośniku zewnętrznym – umożliwi to dostęp do konta w przypadku utraty lub usterki urządzenia mobilnego

6. W polu "Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator" dostępnym w oknie "Włącz logowanie dwuetapowe" w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod

7. Kliknąć przycisk

przycisk Zapisz

Kiedy operator zeskanuje kod albo wprowadzi klucz bezpieczeństwa w aplikacji Google Authenticator, urządzenie mobilne zostanie połączone z serwerem DMS. Następnie Google Authenticator działa bez konieczności podłączenia do internetu na podstawie czasu – należy jedynie co pewien czas umożliwiać aplikacji połączenie z internetem, aby została dokonana synchronizacja zegara.

[Zapisz].

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

Zapisz

naciśnięciu przycisku

[Zapisz] okno "Włącz

logowanie dwuetapowe" zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje włączone, a link dostępny w sekcji "Logowanie dwuetapowe" w zakładce "Konfiguracja" zmienia się na link

Wyłącz logowanie dwuetapowe [Wyłącz logowanie dwuetapowe].

	Comarch DMS 2024.3.0	AnnaMaj 💶 🗆 🗙
	Panel użytkownika	(**) •*
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ		
•••	Ogólne	~
	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Stronę startową 🗸	
20	Logowanie dwuetapowe	^
ŀ	Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta. Wyłącz logowanie dwuetapowe	

Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja", sekcja "Logowanie dwuetapowe" – widok po włączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe dla danego operatora, należy

przejść na zakładkę **[Panel użytkownika]**, a później do zakładki "Konfiguracja" w aplikacji desktop Comarch DMS. Następnie należy w ramach sekcji "Logowanie dwuetapowe" kliknąć w link ^{Wyłącz logowanie dwuetapowe} [Wyłącz logowanie

```
dwuetapowe].
```

	Comarch DMS 2024.3.0	AnnaMaj _ □ ×
	Panel użytkownika	**
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ		
•••	Ogólne	^
	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Stronę startową 🗸	
20	Logowanie dwuetapowe	^
ŀ	Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta. Wyłącz logowanie dwuetapowe	

Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja", sekcja "Logowanie dwuetapowe" – widok z linkiem "Wyłącz logowanie dwuetapowe"

Po kliknięciu w link Wyłącz logowanie dwuetapowe [Wyłącz logowanie dwuetapowe] zostaje otwarte okno "Wyłącz logowanie dwuetapowe".



Okno "Wyłącz logowanie dwuetapowe"

Następnie w polu "Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator" dostępnym w oknie "Wyłącz logowanie dwuetapowe" w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Później operator powinien kliknąć

Zapisz

przycisk

[Zapisz].

			×
	Chcesz wyłą	czyć logowanie (dwuetapowe?
Uwaga! Wyłączenie logowania dwuetapowego spowoduje obniżenie bezpieczeństwa Twojego konta.			
Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator.			
	1	79 266	
			Zapisz Anuluj
0 k n o	"Wyłącz	logowanie	dwuetapowe"

wprowadzanie kodu w polu "Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator"

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

Zapisz

naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** okno "Wyłącz logowanie dwuetapowe" zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje wyłączone, a link dostępny w sekcji "Logowanie dwuetapowe" w zakładce "Konfiguracja" zmienia się na

Włącz logowanie dwuetapowe

[Włącz logowanie dwuetapowe].

	Comarch DMS 2024.3.0	AnnaMaj 💶 🗆 🗙
	Panel użytkownika	
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ		
•••	Ogólne	^
	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Stronę startową 🗸	
20	Logowanie dwuetapowe	^
ŀ	Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta. Włącz logowanie dwuetapowe	

Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja", sekcja "Logowanie dwuetapowe" – widok po wyłączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu