Zmień hasło

Funkcjonalność umożliwia operatorowi natywnemu zmianę hasła.

Nie jest możliwa zmiana hasła dla operatora systemu ERP.

Na formatce logowania dostępny jest link "Zmień hasto".

Login Hasło	
Hasło	
Zmień język Zmień ł	asło
zapamiętaj logowanie	→)

Link "Zmień hasło" na formatce logowania

Po przyciśnięciu linku zostanie otwarta strona jak poniżej:



Strona "Zmień hasło"

Operator wprowadza login lub adres e-mail, dla którego chce zmienić hasło. Jeżeli dla wprowadzonego operatora nie został wprowadzony adres mailowy, zmiana hasła nie jest możliwa.

Jeżeli kilku operatorów posiada ten sam adres mailowy, aplikacja poprosi o wybór operatora, dla którego ma zostać zmienione hasło.

	📀 c	omarch Di	MS 202	2.0.0	×	+									×
\leftarrow		С	í	localh	ost/Star	ndalone/EditPass	sword	A»	Q	€́€	۰	¢	∑≣	Ē	
						Zmień h	asło								
						Aby zmienić hasło, w używasz do logowan	vpisz w oknie ad nia w Comarch D	lres e-mail DMS.	l lub logi	in, który					
						admin@wp.pl									
						Jane Grey (DC)				~					
						Jane Grey (DC) Admin1 (DC) Admin2 (DC)									
						Admin3 (DC)									

Zmiana hasła podczas logowania do Comarch DMS.

W przypadku, gdy Comarch DMS pracuje poprzez VPN w linku do zmiany hasła użytkownika przekazywany jest adres serwera zawierający jego nazwę. Dla połączeń VPN z zewnątrz, nazwa serwera jest niedostępna. W takiej sytuacji konieczne jest, aby w linku do zmiany hasła znalazł się adres IP serwera.

W standardowym działaniu Comarch DMS adres, pod którym użytkownik może zmienić hasło, budowany jest z informacji zawartych na serwerze (nazwa serwera) oraz informacji identyfikujących użytkownika, np.: http://localhost/Comarch_DMS/EditPassword?guid=6e7a25ac-ae9e-4 a00-86e8-891d59cfc7f7.

Aby wskazać adres IP serwera, dodano możliwość określenia w

bazie adresu, który ma być elementem składowym linku, pod którym użytkownik będzie mógł zmienić hasło. Adres IP należy wprowadzić w tabeli do.DF_Conf w kolumnie C_Value dla klucza WebUrl o id C_Id=60.

W przypadku, gdy Comarch DMS powinien budować link do zmiany hasła w sposób standardowy, w kolumnie C_Value powinna znaleźć się wartość pusta, w kolumnie C_LongValue wartość NULL.

W przypadku, gdy z uwagi na środowisko pracy konieczne jest wskazanie adresu IP serwera, należy w polu C_Value umieścić adres rozpoczynający się od <u>http://...</u>. Na końcu tego adresu nie może znaleźć się znak "/" z uwagi na to, że następny człon budowanego linku zawiera już ten znak.

Przyklad Aplikacja serwerowa (dawna web) Comarch DMS uruchamiana jest pod adresem:

http://localhost/Standalone/documents/

w przypadku standardowego działania aplikacji, mail z linkiem do zmiany hasła będzie wyglądał jak poniżej: 🗣 Odpowiedz 🕼 Odpowiedz wszystkim 🕒 Prześlij dalej

Comarch DMS rimp has to come

Anna Kowalska

Comarch DMS - Nowe hasło

W Twoim imieniu została wysłana prośba o zmianę hasła. Jeżeli chcesz zmienić hasło kliknij na poniższy link i zastosuj się do instrukcji tam zawartych.

http://localhost/Standalone/EditPassword?guid=bd06765d-a30d-4437-a4ca-a2fb2b45779c

Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na tego maila.

Aby w linku do zmiany hasła pojawił się adres IP należy w kolumnie C_Value w tabeli do.DF_Conf, dla C_Id=60 wprowadzić http://127.0.0.1/Standalone.

III Re	esults	🛯 Message	es		
	C_ID	D C_KEY C_VALUE		C_LONGVALUE	
1	60	WebUrl	http://127.0.0.1/Standalone	NULL	

Podczas generowania wiadomości e-mail z linkiem do zmiany hasła, w linku oprócz informacji identyfikujących użytkownika zostanie wyświetlony adres z tabeli do.DF_Conf



W Twoim imieniu została wysłana prośba o zmianę hasła. Jeżeli chcesz zmienić hasło kliknij na poniższy link i zastosuj się do instrukcji tam zawartych.

http://127.0.0.1/Standalone/ EditPassword?guid=6e7a25ac-ae9e-4a00-86e8-891d59cfc7f7

Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na tego maila.

Po przyciśnięciu przycisku "Wyślij" aplikacja wysyła informację mailową na wskazany adres.

W Twoim imieniu została wysłana prośba o zmianę hasła. Jeżeli chcesz zmienić hasło kliknij na poniższy link i zastosuj się do instrukcji tam zawartych.

http://localhost/Standalone/EditPassword?guid=bd06765d-a30d-4437-a4ca-a2fb2b45779c

Wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać na tego maila.

Przyciśnięcie linku przenosi operatora na formatkę logowania
do aplikacji.

Comarch DMS 2022.0.0	× +			—	×
\leftarrow $ ightarrow$ $ ext{C}$ (i) localh	ost/Standalone/EditPassword A ^N G	२ 🏠 🖸	<\$ <}≡	Ð	
	Nowe hasło				
	Zostanie zmienione hasło dla operatora				
	Hasło Powtórz hasło				
	Zm	ień hasło			

DMS - strona "Nowe hasło"

Na stronie "Nowe hasto" operator wprowadza nowe hasto.

W sytuacji, gdy ustawiona jest wartość **"true"** w kluczu **"UseStrongPassword"** (por. <u>Plik Web.config</u>) aplikacja weryfikuje, czy nowe hasło spełnia politykę bezpiecznego hasła. Polityka bezpiecznego hasła wymaga wprowadzenia tzw. "mocnego hasła": minimum 8 znaków w tym 1 litera duża, 1 cyfra, 1 znak specjalny.

Jeżeli hasło nie spełnia wymogów polityki, aplikacja generuje komunikat: "Hasło nie spełnia wymogów polityki bezpieczeństwa haseł. Hasło powinno zawierać minimum 8 znaków w tym 1 literę duża, 1 cyfrę i 1 znak specjalny". Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu