Lista dokumentów

Na zakładce "Lista dokumentów" operator ma możliwość ustawienia własnego zestawu kolumn na liście dokumentów.

Widoczność i szerokości kolumn mogą być ustawiane dla listy wszystkich dokumentów oraz dla listy w ramach każdego zdefiniowanego typu obiegu.



Okno 'Panel użytkownika', zakładka Lista dokumentów

Na zakładce Lista dokumentów znajdują się elementy:

[ChatERP] - przycisk dodany w wersji 2024.3.0; otwiera okno ChatERP (zob. Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS).



zapisanie ustawionych właściwości listy dokumentów

Typ obiegu – w polu należy wskazać typ obiegu, dla którego będzie definiowany zestaw kolumn, może przybierać wartość "Wszystkie"

Domyślny układ

[Domyślny układ] – za pomocą przycisku można przywrócić domyślny układ kolumn

[Strzałka w górę/Strzałka w dół] – za pomocą
przycisków można zmienić kolejność wyświetlanych kolumn

(← (→)
[Strzałka w lewo/Strzałka w prawo] – za pomocą
przycisków można przenieść kolumnę pomiędzy listami kolumn
widocznych i niewidocznych.

Oprócz ustawień widoku list dokumentów **na zakładce dostępny jest panel "Właściwości kolumny"**, na którym **operator może zmienić szerokość wyświetlanej kolumny**, wartość należy podać w pikselach (px) w polu "Szerokość kolumny".

Uwaga Zmiana szerokości kolumny **nie jest możliwa** dla kolumny "Numer".

Film Ukrywanie kolumn "Data przekazania" i "Status" dla typu obiegu

"Projekt"

https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/08/panelu seralistadok.mp4

NUMER	NAZWA OBIEGU	NAZWA ETAPU	ETAP	CZAS NA REALIZACJĘ ZADANIA	ZOSTANIE PRZEKAZANY	PRZEKAŻ
PRO/8/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
 PRO/7/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/6/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/5/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/4/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/3/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/2/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			
PRO/1/8/2024	Projekt	Etap 1	Przypisany do Ciebie			

Widok listy dokumentów dla typu obiegu "Projekt" po ukryciu kolumn "Status" i "Data przekazania" na zakładce "Lista dokumentów" na zakładce "Panel użytkownika"

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Szczegóły dokumentu

Na zakładce "Szczegóły dokumentu" znajdują się ustawienia:

[ChatERP] - przycisk dodany w wersji 2024.3.0; otwiera okno ChatERP (zob. Korzystanie z ChatERP w aplikacji desktop Comarch DMS).

Przekazanie dokumentu – parametr odpowiada za akcję wykonaną
po przekazaniu dokumentu do następnego etapu. Parametr może
przyjmować wartości:

- Pozostań na dokumencie po przekazaniu dokumentu do następnego etapu, dokument będzie nadal wyświetlany (użytkownik pozostanie na dokumencie po jego przekazaniu).
- Powrót na listę po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie przeniesiony na listę dokumentów; powrót na listę następuje zawsze, niezależnie od uprawnień operatora do następnego etapu.
- Przejdź do następnego dokumentu po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie automatycznie przeniesiony do następnego aktywnego dokumentu na liście. Jeśli:
 - użytkownik nie ma uprawnień do etapu, do którego przekazuje dokument, wtedy nastąpi automatyczne przejście do kolejnego dokumentu, do którego użytkownik ma uprawnienia;
 - użytkownik ma uprawnienia do etapu, do którego przekazuje dokument, wówczas pozostanie na

przekazywanym dokumencie;

- użytkownik nie posiada innych dokumentów, do których ma uprawnienia, wtedy pozostaje na przekazywanym dokumencie;
- użytkownik posiada inne dokumenty, do których ma uprawnienia, ale przekazał ostatni dokument ze swojej listy dokumentów, wówczas powinien pozostać na przekazywanym dokumencie

		Comarch DMS 2025.0.0	[90000] Administrator _
	Panel użytkownika		
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU	J KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
٥			
•••	Przekazanie dokumentu	^	-
	Po przekazaniu dokumentu	Powrót na listę 🗸	
Acd	Tryb pełnoekranowy	^	-
	Tryb pełnoekranowy	Nie v	
B	Prezentacja sekcji	^	-
	Dla wszystkich typów obiegów:	Ostatnio ustawione 🗸	
*	Podpowiadanie etapów	<u>^</u>	-
+++	Proponuj kolejny etap dokumentu:	Zrób wyjątek dla typu obiegu:	
+++	Nie 🗸	Ustaw	
***	Powyższe ustawienie dotyczy wszystkich typów obiegu	Jeżeli zostanie ustawiony wyjątek dla wybranego typu obiegu, wtedy mechanizm podpowiadar	
20			
₽			

Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu

Tryb pełnoekranowy – parametr odpowiada za domyślne wyświetlanie karty obiegu:

1. w trybie pełnoekranowym – karta obiegu oraz przekazanie dokumentu wyświetlane są na osobnych zakładkach (gdy wartość parametru zostanie ustawiona na "Tak") 2. w trybie standardowym – karta obiegu i przekazanie wyświetlane są w jednym oknie (gdy wartość parametru zostanie ustawiona na "Nie")

Prezentacja sekcji – parametr związany z sekcjami na karcie
obiegu. Przyjmuje wartości:

- Ostatnio ustawione sekcje na karcie obiegu wyświetlane są zgodnie z ostatnim ustawieniem dokonanym przez operatora na dokumencie danego typu.
- Zawsze rozwinięte sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą rozwinięte.
- Zawsze zwinięte sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą zwinięte.

Podpowiadanie etapów – parametr służący włączeniu/wyłączeniu mechanizmu podpowiadania najczęściej wybieranego etapu podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu. W części "Proponuj kolejny etap dokumentu" można wybrać opcje:

- Tak wówczas podpowiadanie kolejnych etapów zostanie włączone dla wszystkich typów obiegów w bazie
- Nie podpowiadanie etapów zostanie wyłączone dla wszystkich typów obiegów w bazie.

W zależności od wartości wskazanej w sekcji "Proponuj kolejny etap dokumentu", sekcja "Zrób wyjątek dla typu obiegu" będzie odpowiadać za włączenie lub wyłączenie podpowiadania etapów we wskazanych typach obiegu:

1. Jeżeli w sekcji "Proponuj kolejny etap dokumenty" ustawiono

"Tak", wówczas dla typów obiegów wskazanych w sekcji "Zrób wyjątek dla typu obiegu" proponowanie etapów będzie wyłączone.

2. Jeżeli w sekcji "Proponuj kolejny etap dokumenty" ustawiono "Nie", wówczas dla typów obiegów wskazanych w sekcji "Zrób wyjątek dla typu obiegu" proponowanie etapów będzie włączone.

Więcej informacji o funkcjonalności podpowiadania etapów domyślnych znajduje się w artykule <u>Automatyczne podpowiadanie</u> <u>etapów domyślnych.</u>

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

<u>Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!</u>

Powrót do początku artykułu

Ukrywanie i odkrywanie kolumn na liście dokumentów

Ukrywanie i odkrywanie kolumn możliwe jest tylko na liście dokumentów w widoku wybranego typu obiegu. Po kliknięciu w ikonę aplikacja ukrywa kolumny:

- Nazwa obiegu,
- •Nazwa etapu,

- Data przekazania,
- Status,
- ▪Etap,
- Czas na realizację zadania,
- Zostanie przekazany,
- Przekaż.

Na liście dokumentów pozostają kolumny Numer i kolumny użytkownika, dla których zaznaczony jest parametr "Pokaż na liście" we właściwościach kontrolki na definicji typu obiegu. Ustawienie jest zapamiętywane i lista jest prezentowana w tym widoku do momentu "odkrycia" kolumn.

Kontrolki			
Szukaj	×		
« ZAKŁADKA 1			>>
Karta obiegu		<u>^</u>	
[Data i godzina] Data			
Data i godzina			
Nazwa wyświetlana	Data		
Nazwa (identyfikator)	Data		
Prezentuj na całej szerokości			
Ustaw kontrolkę na początku wiersza			
Czas	Nie	~	
Pokaż na liście	\checkmark		
Inicjowanie wartości			
Inicjowanie	Brak	~	
Zmiana wartości (Obserwator))		

Parametr "Pokaż na liście" na właściwościach kontrolki

 Przykład 	NUMER	NAZWA
	PR/11/6/2022	
stkie	PR/9/6/2022	Dane zanonimizowane
Wszys	PR/8/6/2022	
	PR/7/6/2022	
	PR/6/6/2022	
	PR/5/6/2022	Zamówienie 1
	PR/4/6/2022	Zamówienie 1

Lista dokumentów – ukryte podstawowe kolumny listy dokumentów

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Konfiguracja

Na zakładce "Konfiguracja" dla administratora dostępna jest opcja "Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu".

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator $=$ \square \times
	Panel użytkownika	(**)
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ		
•••	Ogólne	<u> </u>
≞	Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu Nie 🗸	
	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Stronę startową 🗸	
* **	Logowanie dwuetapowe	\sim
2		
۵		
ai		
*		
†		
20		

Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja, parametr "Po uruchomieniu systemu wyświetlaj" ustawiony na domyślną wartość "Stronę startową"

Jeżeli użytkownik wybierze w parametrze wartość "Tak", to podczas próby opuszczenia definicji typu obiegu, bez uprzedniego zapisania zmian, zostanie wyświetlony komunikat:

			×
Czy zapisać zmiar	ny?		
Tak	Nie	Anuluj	
Terrer and the second sec			

Komunikat wyświetlany podczas próby opuszczenia definicji obiegu dokumentów

Jeżeli wartość parametru będzie ustawiona na "Nie" komunikat nie będzie wyświetlany, co może skutkować utratą wprowadzonych zmian.

W wersji 2023.0.0 w zakładce *Konfiguracja* dodano parametr *Po uruchomieniu systemu wyświetlaj*, który określa, które okno powinno zostać wyświetlone po starcie Comarch DMS. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:

- Listę dokumentów wówczas po uruchomieniu aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlana jest lista dokumentów, tak jak do tej pory
- Stronę startową wtedy po uruchomieniu aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlona zostaje strona startowa; jest to wartość domyślna parametru (zob. Strona startowa)

Parametr *Po uruchomieniu systemu wyświetlaj* jest widoczny dla wszystkich użytkowników.

	Comarch DMS 2024.3.0	Administrator $= \square \times$
	Panel użytkownika	
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
٥		
•••	Ogólne	~
	Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu Nie 🗸	
[c]	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Listę dokumentów 🗸	
<i>1</i> 24	Logowanie dwuetapowe	\checkmark
2		
٢		
m		
*		
1		
20		

Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja", parametr "Po uruchomieniu systemu wyświetlaj" ustawiony na wartość "Listę dokumentów"

	Comarch DMS 2024.3.0	AnnaMaj 🗕 🗉
	Panel użytkownika	
Ņ	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
]]		
•	Ogólne	^
	Po uruchomieniu systemu wyświetłaj Stronę startową 🗸	
0	Logowanie dwuetapowe	^

Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja wyświetlany użytkownikowi bez uprawnień administratora

Jeżeli Comarch DMS współpracuje z **Comarch ERP Altum**, wówczas na zakładce "Konfiguracja" dostępny jest parametr *Uruchom Comarch ERP Altum w tle* – parametr odpowiadający za to czy Comarch ERP Altum będzie uruchamiany w tle podczas włączania Comarch DMS, czy podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS:

- TAK oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas uruchamiania Comarch DMS;
- NIE oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.

Wskazówka

W celu skrócenia czasu podnoszenia formatek Comarch ERP Altum z poziomu Comarch DMS zalecane jest korzystanie z ustawienia 'TAK' w parametrze 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle'.

		Comarch DMS 2024.3.0	[Firma M] admin 💶 🗆 🗙
	Panel użytkownika		
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU	ONFIGURACIA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ			
•••	Ogólne		^
	Uruchom Comarch ERP Altum w tle	k v	
-	Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu 🛛 N	e •	
2	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj S	ronę startową 🗸	
Ö	Logowanie dwuetapowe		^
	Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować koo Włącz logowanie dwuetapowe	y weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta.	
20			
ŀ			

Panel użytkownika, widok administratora, zakładka "Konfiguracja" z parametrem 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle'

W wersji 2024.3.0 w ramach zakładki [Panel użytkownika] dodano sekcję "Logowanie dwuetapowe". W ramach tej sekcji operator może dobrowolnie włączyć lub wyłączyć logowanie dwuetapowe do Comarch DMS.

Aby włączyć logowanie dwuetapowe należy w ramach sekcji "Logowanie dwuetapowe" kliknąć w link Włącz logowanie dwuetapowe

[Włącz logowanie dwuetapowe]. Wówczas zostaje otwarte okno "Włącz logowanie dwuetapowe".



Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja" z oknem "Włącz logowanie dwuetapowe"

Następnie operator musi kolejno wykonać następujące czynności:

Pobrać aplikację Google Authenticator na urządzeniu mobilnym

2. Otworzyć aplikację Google Authenticator

3. W aplikacji Google Authenticator kliknąć w przycisk "Dodaj kod"

4. Wybrać jedną z następujących możliwych ścieżek postępowania:

 kliknąć w opcję "Zeskanuj kod QR" w aplikacji Google Authenticator i zeskanować kod QR widoczny w oknie "Włącz logowanie dwuetapowe" w aplikacji Comarch DMS kliknąć w opcję "Wpisz klucz konfiguracyjny" w aplikacji Google Authenticator, a następnie w polu "Nazwa konta" wprowadzić nazwę, pod jaką będzie widoczne konto w aplikacji Google Authenticator, a w polu "Twój klucz bezpieczeństwa" wpisać 16cyfrowy kod dostępny w ramach pola "Klucz bezpieczeństwa" w oknie "Włącz logowanie dwuetapowe" w Comarch DMS. Po wprowadzeniu wartości należy nacisnąć przycisk "Dodaj" w aplikacji Google Authenticator

5. Zapisać kod z pola "Klucz bezpieczeństwa" na nośniku zewnętrznym – umożliwi to dostęp do konta w przypadku utraty lub usterki urządzenia mobilnego

6. W polu "Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator" dostępnym w oknie "Włącz logowanie dwuetapowe" w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod

7. Kliknąć przycisk

przycisk Zapisz

Kiedy operator zeskanuje kod albo wprowadzi klucz bezpieczeństwa w aplikacji Google Authenticator, urządzenie mobilne zostanie połączone z serwerem DMS. Następnie Google Authenticator działa bez konieczności podłączenia do internetu na podstawie czasu – należy jedynie co pewien czas umożliwiać aplikacji połączenie z internetem, aby została dokonana synchronizacja zegara.

[Zapisz].

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

Zapisz

naciśnięciu przycisku

[Zapisz] okno "Włącz

logowanie dwuetapowe" zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje włączone, a link dostępny w sekcji "Logowanie dwuetapowe" w zakładce "Konfiguracja" zmienia się na link

Wyłącz logowanie dwuetapowe [Wyłącz logowanie dwuetapowe].

	Comarch DMS 2024.3.0	AnnaMaj 💶 🗆 🗙
	Panel użytkownika	(**) •*
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ		
•••	Ogólne	~
	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Stronę startową 🗸	
20	Logowanie dwuetapowe	~
ŀ	Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta. Wyłącz logowanie dwuetapowe	

Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja", sekcja "Logowanie dwuetapowe" – widok po włączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

Aby wyłączyć logowanie dwuetapowe dla danego operatora, należy

przejść na zakładkę **[Panel użytkownika]**, a później do zakładki "Konfiguracja" w aplikacji desktop Comarch DMS. Następnie należy w ramach sekcji "Logowanie dwuetapowe" kliknąć w link ^{Wyłącz logowanie dwuetapowe} [Wyłącz logowanie

```
dwuetapowe].
```

	Comarch DMS 2024.3.0	AnnaMaj _ □ ×
	Panel użytkownika	**
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ		
•••	Ogólne	^
	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Stronę startową 🗸	
20	Logowanie dwuetapowe	^
ŀ	Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta. Wyłącz logowanie dwuetapowe	

Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja", sekcja "Logowanie dwuetapowe" – widok z linkiem "Wyłącz logowanie dwuetapowe"

Po kliknięciu w link Wyłącz logowanie dwuetapowe [Wyłącz logowanie dwuetapowe] zostaje otwarte okno "Wyłącz logowanie dwuetapowe".



Okno "Wyłącz logowanie dwuetapowe"

Następnie w polu "Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator" dostępnym w oknie "Wyłącz logowanie dwuetapowe" w Comarch DMS wpisać 6-cyfrowy kod weryfikacyjny wyświetlany w aplikacji Google Authenticator, zanim upłynie jego ważność, oznaczona zanikającym niebieskim kołem (kod jest ważny 60 sekund) – jeśli dany kod wygasł, w Comarch DMS należy wpisać kolejny wygenerowany kod. Później operator powinien kliknąć

Zapisz

przycisk

[Zapisz].

			×
	Chcesz wyłą	czyć logowanie (dwuetapowe?
	Uwaga! Wyłączer obniżenie bezpie	powego spowoduje nta.	
	Wpisz kod wer	yfikacyjny z aplikacji Goog	gle Authenticator.
	1	79 266	
		[Zapisz Anuluj
0 k n o	"Wyłącz	logowanie	dwuetapowe"

wprowadzanie kodu w polu "Wpisz kod weryfikacyjny z aplikacji Google Authenticator"

Po wprowadzeniu prawidłowego kodu weryfikacyjnego i

Zapisz

naciśnięciu przycisku **[Zapisz]** okno "Wyłącz logowanie dwuetapowe" zostaje zamknięte, logowanie dwuetapowe zostaje wyłączone, a link dostępny w sekcji "Logowanie dwuetapowe" w zakładce "Konfiguracja" zmienia się na

Włącz logowanie dwuetapowe

[Włącz logowanie dwuetapowe].

	Comarch DMS 2024.3.0	AnnaMaj _ □ ×
	Panel użytkownika	
	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ		
•••	Ogólne	~
	Po uruchomieniu systemu wyświetlaj Stronę startową 🗸	
20	Logowanie dwuetapowe	^
	Używaj aplikacji Google Authenticator, aby generować kody weryfikacyjne w celu lepszego zabezpieczenia konta. Włącz logowanie dwuetapowe	

Panel użytkownika, zakładka "Konfiguracja", sekcja "Logowanie dwuetapowe" – widok po wyłączeniu logowania dwuetapowego dla operatora

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu

Logi z pracy systemu

W wersji 2024.2.1 w aplikacji desktop Comarch DMS w ramach zakładki [Panel użytkownika] została dodana zakładka "Logi z pracy systemu", widoczna zarówno dla administratora, jak i dla użytkownika bez takich uprawnień.

W wersji 2025.0.0 dodano opisy na zakładkach dotyczących zarządzania logami systemowymi.

W zakładce możliwe jest zarządzanie logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS.

W ramach zakładki "Logi z pracy systemu" dostępne są 1 lub 2 sekcje, w zależności od uprawnień operatora:

- Logi ogólne sekcja, w ramach której operator może zarządzać logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS;
- Logi z obszaru robotyzacji sekcja widoczna tylko w przypadku, gdy na karcie danego operatora na zakładce

[Struktura organizacyjna] przyznano uprawnienie "Konfiguracja automatycznego trybu pracy"; w ramach sekcji operator może zarządzać logami z zakresu Automatycznego trybu pracy (z wykonywania skryptów w języku C# z konfiguracji automatycznego trybu pracy).

Od wersji 2025.0.0 w ramach widoku ogólnego zakładki "Logi z pracy systemu", dostępnego po kliknięciu w nazwę zakładki, widoczny jest następujący opis: W zakładce możliwe jest zarządzanie logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS zapisywanymi lokalnie. W ramach zakładki "Logi systemowe" w Ustawienia możliwe jest zarządzanie logami zapisywanymi na serwerze IIS.

	Comarch DMS 2025.0.0 Administrator	_ @ ×
	Panel użytkownika	
â	LISTA DOKUMENTÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
٥	Logi ogólne	\vee
•••	W zakładce możliwe jest zarządzanie logami systemowymi z obszaru pracy w aplikacji desktop Comarch DMS zapisywanymi lokalnie. W ramach zakładki "Logi systemowe" w Ustawienia możliwe jest zarządzanie logami zapisywanymi na serwerze IIS.	
** *		
₫		
\mathbf{a}		
ณ์		
*		
20		
ł		

Widok zakładki "Logi z pracy systemu" dla operatora, któremu nie przyznano uprawnienia "Konfiguracja automatycznego trybu pracy"



Widok zakładki "Logi z pracy systemu" dla operatora, któremu przyznano uprawnienie "Konfiguracja automatycznego trybu pracy"

Po dokonaniu zmian w ramach zakładki przy próbie przejścia do innej zakładki wyświetlany jest następujący komunikat:

Czy zapisać zm	iany?		×
Tak	Nie	An	uluj
∟ Komunikat dokonaniu	wyśw zmian	vietla przy	ny po próbie

opuszczenia zakładki

Aby wprowadzone zmiany zostały zapisane, należy wybrać przycisk "Tak".

Sekcja Logi ogólne

Od wersji 2025.0.0 w ramach widoku sekcji "Logi ogólne" widoczny jest następujący opis: W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą aplikacji desktop Comarch DMS (DMS.exe) oraz z pracy generatora dokumentów do Optima ERP, jeżeli została skonfigurowana taka funkcjonalność.

		Comarch DMS 2025.0.0	Administrator $_$ \Box \times
	Panel użyt	kownika	
â	LISTA DOKUMENT	ÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
đ	Logi ogólne		<u> </u>
	W tej sekcji m skonfigurowa	ożliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą aplikacji desktop Comarch DMS (DMS.exe) oraz z pracy generatora dokumentów do Optima ERP, jeżeli została na taka funkcjonalność.	
<u>_</u>		Zarządzanie logami z poziomu aplikacji 🗸 Włącz zapisywanie logów Nie 👻 Rozmiar pliku z logami: 0 MB	(i) (i)
	Podgląd logów		
125			
e			
۵			
a i			
*			
14			
20			
-			

Widok sekcji "Logi ogólne" przed dokonaniem zmian

W ramach pierwszego pola od lewej strony sekcji należy wybrać jedną z dwóch opcji:

- Zarządzanie logami z poziomu aplikacji wartość domyślna; jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas będzie mógł:
 - wybrać opcję w polu "Włącz zapisywanie logów",
 - zobaczyć zapisane logi w polu "Podgląd logów" i odświeżyć to pole,
 - zapisać plik z logami,
 - usunąć plik z logami;
- Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie wyłączona opcja edycji wszystkich innych pól w sekcji, ikony również będą nieaktywne. Po wyborze tej opcji operator:
 - nie może wybrać opcji w polu "Włącz zapisywanie logów",
 - nie może zobaczyć zapisanych logów w polu "Podgląd logów" i odświeżać tego pola,
 - nie może zapisać pliku z logami z poziomu aplikacji,
 - nie może usunąć pliku z logami z poziomu aplikacji

Uwaga

Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję "Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config": C:\[folder z aplikacją desktop].

Uwaga

Dla Comarch DMS, który pracuje w chmurze, dostępne jest wyłącznie zarządzanie logami z poziomu aplikacji

		Comarch DMS 2025.0.0	[Firma KSI] ADMIN 🗕 🖻 🗙
	Panel użytl	kownika	(**)
	LISTA DOKUMENT	ów szczegóły dokumentu konfiguracja logi z pracy systemu	
ก	Logi ogólne		<u>^</u>
	W tej sekcji m skonfigurowa	ożliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą aplikacji desktop Comarch DMS (DMS.exe) oraz z pracy generatora dokumentów do Optima ERP, jeżeli z na taka funkcjonalność.	ostała
		Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config 🗸 Włącz zapisywanie logów Nie 👻 Rozmiar pliku z logami: 0 MB	
с з #	Podgląd logów		
₽ *			!
*			
2 0			
j.			

Widok sekcji "Logi ogólne" po wyborze opcji "Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config"

Jeżeli operator wybrał opcję "Zarządzanie logami z poziomu aplikacji", wówczas powinien kliknąć w pole "Włącz zapisywanie logów". W ramach tego pola dostępne są 2 opcje:

- Tak wybranie tej opcji powoduje włączenie zapisywania logów;
- Nie wartość domyślna; jeśli wybrano tę opcję, wówczas logi nie są rejestrowane.



Włączanie zapisywania logów w sekcji "Logi ogólne"

Jeśli operator wybrał opcję "Tak" w ramach pola "Włącz zapisywanie logów", wyświetlony zostaje komunikat "Włączono zapisywanie logów", a logi z pracy systemu będą zapisywane w określonej lokalizacji (domyślnie jako *dms-desktop-general.log* w folderze *temp* na dysku lokalnym, np. C:\temp; od wersji 2024.3.1 jako *dms-general.log.txt* w katalogu *AppData* użytkownika/bieżącej puli, np. C:\Users\Jan.Kowalski\AppData\Roaming\.ComarchDMS).

	×	
Włączono zapisywanie logów.		
	OK	

Komunikat wyświetlany, jeśli w polu "Włącz zapisywanie logów" wybrano opcję "Tak"

Jeśli operator wybrał opcję "Nie" w ramach pola "Włącz

zapisywanie logów", wyświetlony zostaje komunikat "Wyłączono zapisywanie logów", a zapisywanie logów z pracy systemu zostało wyłączone.

		×
Wyłączono zapisywanie logów.		
	ОК	

Komunikat wyświetlany, jeśli w polu "Włącz zapisywanie logów" wybrano opcję "Nie"

Rozmiar pliku z logami: W ramach pola widoczna jest informacja, ile megabajtów (MB) zajmuje plik z logami na dysku.

W centralnym miejscu sekcji znajduje się pole "Podgląd logów" – w ramach tego pola operator może zobaczyć zawartość pliku z logami, jeżeli spełniono poniższe warunki:

- W polu "Włącz zapisywanie logów" wybrano wartość "Tak"
- Utworzono plik z logami
- Plik z logami ma zarejestrowane logi

Oprócz podglądu logów operator może zaznaczyć część lub całość zawartości pola, a następnie skopiować ją albo usunąć.

Uwaga Edycja lub usunięcie zawartości pola "Podgląd logów" nie wpływa na zawartość pliku z logami.

		Comarch DMS 2025.0.0	[Firma KSI] ADMIN 💷 🖻 🗙
	Panel uży	tkownika	
	LISTA DOKUMEN	TÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
ി	Logi ogólne		^
•••	W tej sekcji i skonfigurow	nożliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą aplikacji desktop Comarch DMS (DMS.exe) oraz z pracy generatora dokumentów do Optima ERP, jeżeli z ana taka funkcjonalność.	ostała
		Zarządzanie logami z poziomu aplikacji 🗸 Włącz zapisywanie logów Tak 🗸 Rozmiar pliku z logami: 1,31 MB	
[ACD] *** [2]	Podgląd logów	2025-01-03 15:51:18:4074 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace OnInitialize start 2025-01-03 15:51:18:7345 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace OnInitialize end 2025-01-03 15:51:56:0955 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 1 2025-01-03 15:51:56:0955 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 1.1 2025-01-03 15:51:56:1035 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 1.1	
≎ *		2025-01-03 15:51:56.1035 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 1.2 2025-01-03 15:51:56.1035 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 1.2 2025-01-03 15:51:56.1225 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 1.4 2025-01-03 15:51:56.1225 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 1.4	
*		2025-01-03 15:51:56.1225 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailSViewModel Trace Save 2 2025-01-03 15:51:56.1375 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailSViewModel Trace Save 3 2025-01-03 15:51:56.1375 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailSViewModel Trace Save 4 2025-01-03 15:51:56.1375 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailSViewModel Trace Save 5	
		2025-01-03 15:51:56.1640 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 6 2025-01-03 15:51:56.1700 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 7 2025-01-03 15:51:56.1700 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 8 2025-01-03 15:51:56.1700 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 9 2025-01-03 15:51:55.2000 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 10	
•		2025-01-03 15:51:56.2600 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 11 2025-01-03 15:51:56.2600 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 12 2025-01-03 15:51:57.3107 DocumentWorkflow.Desktop.WorkflowDetailsViewModel Trace Save 13	

Sekcja "Logi ogólne" z zawartością pliku z logami widoczną w polu "Podgląd logów"

Nad polem "Podgląd logów" dostępne są następujące ikony:

[Odśwież] – kliknięcie w tę ikonę powoduje ponowne pobranie danych z pliku z logami, a następnie wyświetlenie ich w polu "Podgląd logów"

[Eksportuj] – po kliknięciu w tę ikonę zostaje otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać miejsce, w którym zostanie zapisany skopiowany utworzony przedtem plik z

logami, a następnie kliknąć w przycisk



Zapisz

[Zapisz].

Wybór miejsca zapisu kopii pliku z logami ogólnymi

Jeżeli kopiowanie pliku zakończy się sukcesem, wówczas wyświetlony zostanie komunikat "Plik został pomyślnie wyeksportowany".

Uwaga

Wprowadzenie zmian w podglądzie logów tj, edycja czy usunięcie części lub całości loga nie będzie miało wpływu na zawartość wyeksportowanego pliku z logami.



Komunikat wyświetlany, jeśli z powodzeniem skopiowano plik do innej lokalizacji

[Usuń] – po kliknięciu w ikonę zostanie wyświetlony komunikat "Czy na pewno chcesz usunąć plik z logami?", w ramach którego dostępne są następujące opcje:

Usuń [Usuń] – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty;

Anuluj

[Anuluj] lub znak X – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji nie zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty.



Komunikat wyświetlany po kliknięciu w przycisk "Usuń"

Sekcja Logi z obszaru robotyzacji

Od wersji 2025.0.0 w ramach widoku sekcji "Logi z obszaru robotyzacji" widoczny jest następujący opis: W tej sekcji możliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą skryptów C# utworzonymi w ramach konfiguracji automatycznego trybu pracy.

		Comarch DMS 2025.0.0	Administrator $_$ \Box \times
	Panel użyt	kownika	(
	LISTA DOKUMENT	ów szczegóły dokumentu konfiguracja logi z pracy systemu	
ก	Logi ogólne		\checkmark
	Logi z obszaru robot	yzaçji	^
	W tej sekcji m	ożliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą skryptów C# utworzonymi w ramach konfiguracji automatycznego trybu pracy.	
		Zarządzanie logami z poziomu aplikacji Vłącz zapisywanie logów Nie Rozmiar pliku z logami: 0 MB	
1	Podgląd logów		
ß			
ä			
ر ایر			
1			
20			
•]•			

Widok sekcji "Logi z obszaru robotyzacji" przed dokonaniem

W ramach pierwszego pola od lewej strony sekcji należy wybrać jedną z dwóch opcji:

- Zarządzanie logami z poziomu aplikacji wartość domyślna; jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas będzie mógł:
 - wybrać opcję w polu "Włącz zapisywanie logów",
 - zobaczyć zapisane logi w polu "Podgląd logów" i odświeżyć to pole,
 - zapisać plik z logami,
 - usunąć plik z logami;
- Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config jeśli operator wybierze tę opcję, wówczas zostanie wyłączona opcja edycji wszystkich innych pól w sekcji, ikony również będą nieaktywne. Po wyborze tej opcji operator:
 - nie może wybrać opcji w polu "Włącz zapisywanie logów",
 - nie może zobaczyć zapisanych logów w polu "Podgląd logów" i odświeżać tego pola,
 - nie może zapisać pliku z logami z poziomu aplikacji,
 - nie może usunąć pliku z logami z poziomu aplikacji

Uwaga

Lokalizacja plików Nlog.config, jeśli wybrano opcję "Zarządzanie poprzez konfigurację pliku Nlog.config": C:\[folder z aplikacją desktop]\Scriptcs_worker.

Uwaga Dla Comarch DMS, który pracuje w chmurze, dostępne jest wyłącznie zarządzanie logami z poziomu aplikacji

		Comarch DMS 2025.0.0	[Firma KSI] ADMIN 💷 🗆 🗙
	Panel użyt	kownika	(**)
	LISTA DOKUMEN	TÓW SZCZEGÓŁY DOKUMENTU KONFIGURACJA LOGI Z PRACY SYSTEMU	
ก	Logi ogólne		~
	Logi z obszaru robo	lyzacji	<u>^</u>
	W tej sekcji n	nożliwe jest zarządzanie logami związanymi z pracą skryptów C# utworzonymi w ramach konfiguracji automatycznego trybu pracy.	
	Dodalad Logów	Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config 🗸 Włącz zapisywanie logów Nie 👻 Rozmiar pliku z logami: 0 MB	
*	Podgiąd logow		
*			
†			
ŀ			

Widok sekcji "Logi z obszaru robotyzacji" po wyborze opcji "Zarządzanie poprzez konfigurację pliku NLog.config"

Jeżeli operator wybrał opcję "Zarządzanie logami z poziomu aplikacji", wówczas powinien kliknąć w pole "Włącz zapisywanie logów". W ramach tego pola dostępne są 2 opcje:

- Tak wybranie tej opcji powoduje włączenie zapisywania logów;
- Nie wartość domyślna; jeśli wybrano tę opcję, wówczas logi nie są rejestrowane.



Włączanie zapisywania logów w sekcji "Logi ogólne"

Jeśli operator wybrał opcję "Tak" w ramach pola "Włącz zapisywanie logów", wyświetlony zostaje komunikat "Włączono zapisywanie logów", a logi z pracy systemu będą zapisywane w określonej lokalizacji (domyślnie jako *dms-desktoprobotization.log* w folderze *temp* na dysku lokalnym, np. C:\temp; od wersji 2024.3.1 w katalogu *AppData* użytkownika/bieżącej puli, np. C:\Users\Jan.Kowalski\AppData\Roaming\.ComarchDMS).

	×
Włączono zapisywanie logów.	
	OK
	OK

Komunikat wyświetlany, jeśli w polu "Włącz zapisywanie logów" wybrano opcję "Tak"

Jeśli operator wybrał opcję "Nie" w ramach pola "Włącz

zapisywanie logów", wyświetlony zostaje komunikat "Wyłączono zapisywanie logów", a zapisywanie logów z pracy systemu zostało wyłączone.

		×
Wyłączono zapisywanie logów.		
	ОК	

Komunikat wyświetlany, jeśli w polu "Włącz zapisywanie logów" wybrano opcję "Nie"

Rozmiar pliku z logami: W ramach pola widoczna jest informacja, ile megabajtów (MB) zajmuje plik z logami na dysku.

W centralnym miejscu sekcji znajduje się pole "Podgląd logów" – w ramach tego pola operator może zobaczyć zawartość pliku z logami, jeżeli spełniono poniższe warunki:

- W polu "Włącz zapisywanie logów" wybrano wartość "Tak"
- Utworzono plik z logami
- Plik z logami ma zarejestrowane logi

Oprócz podglądu logów operator może zaznaczyć część lub całość zawartości pola, a następnie skopiować ją albo usunąć.

Uwaga Edycja lub usunięcie zawartości pola "Podgląd logów" nie wpływa na zawartość pliku z logami.



Sekcja "Logi z obszaru robotyzacji" z zawartością pliku z logami widoczną w polu "Podgląd logów"

Nad polem "Podgląd logów" dostępne są następujące ikony:

[Odśwież] – kliknięcie w tę ikonę powoduje ponowne pobranie danych z pliku z logami, a następnie wyświetlenie ich w polu "Podgląd logów"

[Eksportuj] – po kliknięciu w tę ikonę zostaje otwarte okno systemowe, w ramach którego należy wybrać miejsce, w którym zostanie zapisany skopiowany utworzony przedtem plik z logami, a następnie kliknąć w przycisk

sk [Zapisz].

Zapisz

			000
dgląd logów	2024-08-01 13:15:52.0926 Dms.CsScript.LocalWorker.Program 2024-08-01 13:18:07.6278 Dms.CsScript.LocalWorker.Program 2024-08-01 13:20:41.6183 Dms.CsScript.LocalWorker.Program 2024-08-01 13:23:28.1184 Dms.CsScript.LocalWorker.Program	1 Info (s localworker logger configured) Info (s localworker logger configured) 1 Info (s localworker logger configured) 2 Info (s localworker logger configured) 2 Info (s localworker logger configured)	
	2024 408 01 1324066/181 [Dmc.CScriptLoadWorkerProgram 2024 408 01 132542954 [Dmc.CScriptLoadWorkerProgram 2024 408 01 1325241048 [Dmc.CScriptLoadWorkerProgram 2024 408 01 1327295758] [Dmc.CScriptLoadWorkerProgram 2024 408 01 1327295758] [Dmc.CScriptLoadWorkerProgram 2024 408 01 1328373473 [Dmc.CScriptLoadWorkerProgram 2024 408 01 1328373473 [Dmc.CScriptLoadWorkerProgram 2024 408 01 1328373473 [Dmc.CScriptLoadWorkerProgram	C Zzpitywanie jsko X ← → → ↑ ↑ Ten komputer → Windows (C) → Logi V D Przeszukaj Logi P	
		Organizuj • Nowy folder 🔠 • 🕐	
		Mazyka Nazwa Data modyfikicji Typ Rozmia Chiekty 3D Zadne elementy nie pasują do kryteniów wyszułówania.	
		Yodrane Notarie Nyti Video Video	
		Nazwa piku: logi_z_robotyzacji_01_08_2024	
		Zapisz jako typ: [Pild tekstowe (*.tst)	
		A Ukryi foldery Zapisz Anuluj	

Wybór miejsca zapisu kopii pliku z logami z obszaru robotyzacji

Jeżeli kopiowanie pliku zakończy się sukcesem, wówczas wyświetlony zostanie komunikat "Plik został pomyślnie wyeksportowany".

Uwaga

Wprowadzenie zmian w podglądzie logów tj, edycja czy usunięcie części lub całości loga nie będzie miało wpływu na zawartość wyeksportowanego pliku z logami.



[Usuń] – po kliknięciu w ikonę zostanie wyświetlony

komunikat "Czy na pewno chcesz usunąć plik z logami?", w ramach którego dostępne są następujące opcje:

Usuń

[Usuń] – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty;

 Anuluj
 [Anuluj] lub znak X – jeśli operator kliknie w ten przycisk, wówczas plik z logami z określonej lokalizacji nie zostanie usunięty, a komunikat zostanie zamknięty.

Rozpoczynasz pracę z Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z programu? A może masz już podstawową wiedzę o Comarch DMS i chcesz dowiedzieć się więcej?

Sprawdź Szkolenia Comarch DMS!

Powrót do początku artykułu