


# Lista dokumentów

Na zakładce „Lista dokumentów” operator ma możliwość ustawienia własnego zestawu kolumn na liście dokumentów. Widoczność i szerokości kolumn mogą być ustawiane dla listy wszystkich dokumentów oraz dla listy w ramach każdego zdefiniowanego typu obiegu.



Okno 'Panel użytkownika', zakładka Lista dokumentów

Na zakładce Lista dokumentów znajdują się elementy:



– zapisanie ustawionych właściwości listy dokumentów

Typ obiegu – w polu należy wskazać typ obiegu, dla którego będzie definiowany zestaw kolumn, może przybierać wartość

„Wszystkie”

Domyślny układ

– za pomocą przycisku można przywrócić domyślny układ kolumn



– za pomocą przycisków można zmienić kolejność wyświetlanych kolumn



– za pomocą przycisków można przenieść kolumnę pomiędzy listami kolumn widocznych i niewidocznych.

Oprócz ustawień widoku list dokumentów na zakładce dostępny jest panel „Właściwości kolumny”, na którym operator może zmienić szerokość wyświetlanej kolumny, wartość należy podać w pikselach (px) w polu „Szerokość kolumny”.

Uwaga

Zmiana szerokości kolumny nie jest możliwa dla kolumny „Numer”.

---

## Szczegóły dokumentu

Na zakładce „Szczegóły dokumentu” znajdują się ustawienia:

**Przekazanie dokumentu** – parametr odpowiada za akcję wykonaną

po przekazaniu dokumentu do następnego etapu. Parametr może przyjmować wartości:

- Pozostań na dokumencie – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu, dokument będzie nadal wyświetlany.
- Powrót na listę – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie przeniesiony na listę dokumentów.
- Przejdź do następnego dokumentu – po przekazaniu dokumentu do następnego etapu operator zostanie automatycznie przeniesiony do następnego aktywnego dokumentu na liście.

The screenshot shows the 'Panel użytkownika' (User Panel) in the Comarch DMS 2023.1.1 application. The top bar includes the application name, version, and user role ('ADMIN'). The left sidebar contains navigation icons. The main content area is titled 'Szczegóły dokumentu' (Document Details) and contains several configuration sections:

- Przekazanie dokumentu** (Document Transfer): A dropdown menu set to 'Powrót na listę' (Return to list).
- Tryb pełnoekranowy** (Full-screen mode): A dropdown menu set to 'Nie' (No).
- Prezentacja sekcji** (Section presentation): A dropdown menu set to 'Ostatnio ustawione' (Last set).
- Podpowiadanie etapów** (Stage suggestions): Two dropdown menus. The first is set to 'Nie' (No), and the second is set to 'Ustaw' (Set).

At the bottom, a note states: 'Powyższe ustawienie dotyczy wszystkich typów obiegu. Jeżeli zostanie ustawiony wyjątek dla wybranego typu obiegu, wtedy n' (The above setting applies to all types of flow. If an exception is set for a selected type of flow, then n).

Panel użytkownika w aplikacji desktop, zakładka Szczegóły dokumentu

**Tryb pełnoekranowy** – parametr odpowiada za domyślne

wyświetlanie karty obiegu w trybie pełnoekranowym (karta obiegu oraz przekazanie dokumentu wyświetlane są na osobnych zakładkach) lub w trybie standardowym (karta obiegu i przekazanie wyświetlane są w jednym oknie). Gdy wartość parametru zostanie ustawiona na „Tak” wówczas karta obiegu będzie otwierana w trybie pełnoekranowym.

**Prezentacja sekcji** – parametr związany z sekcjami na karcie obiegu. Przyjmuje wartości:

- Ostatnio ustawione – sekcje na karcie obiegu wyświetlane są zgodnie z ostatnim ustawieniem dokonany przez operatora na dokumencie danego typu.
- Zawsze rozwinięte – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą rozwinięte.
- Zawsze zwinięte – sekcje na wszystkich dokumentach wyświetlanych przez operatora będą zwinięte.

**Podpowiadanie etapów** – parametr służący włączeniu/wyłączeniu mechanizmu podpowiadania najczęściej wybieranego etapu podczas przekazania dokumentu do kolejnego etapu. W części „Proponuj kolejny etap dokumentu” można wybrać opcje:

- Tak – wówczas podpowiadanie kolejnych etapów zostanie włączone dla wszystkich typów obiegu w bazie
- Nie – podpowiadanie etapów zostanie wyłączone dla wszystkich typów obiegu w bazie.

W zależności od wartości wskazanej w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumentu”, sekcja „Zrób wyjątek dla typu obiegu” będzie odpowiadać za włączenie lub wyłączenie podpowiadania etapów we

wskazanych typach obiegu.

Jeżeli w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumenty” ustawiono „Tak”, wówczas dla typów obiegu wskazanych w sekcji „Zrób wyjątek dla typu obiegu” proponowanie etapów będzie wyłączone.

Jeżeli w sekcji „Proponuj kolejny etap dokumenty” ustawiono „Nie”, wówczas dla typów obiegu wskazanych w sekcji „Zrób wyjątek dla typu obiegu” proponowanie etapów będzie włączone.

Więcej informacji o funkcjonalności podpowiadania etapów domyślnych znajduje się w artykule [Automatyczne podpowiadanie etapów domyślnych](#).

---

## Ukrywanie i odkrywanie kolumn na liście dokumentów

Ukrywanie i odkrywanie kolumn możliwe jest tylko na liście dokumentów w widoku wybranego typu obiegu. Po kliknięciu w

ikonę  aplikacja ukrywa kolumny:

- Nazwa obiegu,
- Nazwa etapu,
- Data przekazania,
- Status,
- Etap,
- Czas na realizację zadania,
- Zostanie przekazany,
- Przekaż.

Na liście dokumentów pozostają kolumny *Numer* i kolumny

użytkownika, dla których zaznaczony jest parametr „Pokaż na liście” we właściwościach kontrolki na definicji typu obiegu. Ustawienie jest zapamiętywane i lista jest prezentowana w tym widoku do momentu „odkrycia” kolumn.

The screenshot displays the 'Kontrolki' (Controls) configuration window in the Comarch DMS 2023.0.1 application. The interface is divided into two main sections: 'Karta obiegu' (Flow Card) on the left and 'Kontrolki' (Controls) on the right. The 'Kontrolki' section is titled 'ZAKŁADKA 1' and contains a search bar and a list of controls. The 'Data i godzina' (Date and Time) control is selected, and its properties are shown in a table. The 'Pokaż na liście' (Show in list) checkbox is checked and highlighted with a red box.

Data i godzina	
Nazwa wyświetlana	Data
Nazwa (identyfikator)	Data
Prezentuj na całej szerokości	<input type="checkbox"/>
Ustaw kontrolkę na początku wiersza	<input type="checkbox"/>
Czas	Nie
Pokaż na liście	<input checked="" type="checkbox"/>
Inicjowanie wartości	
Inicjowanie	Brak
Zmiana wartości (Obserwator)	

Parametr „Pokaż na liście” na właściwościach kontrolki

Comarch DMS 2023.0.1

[P9 Sp. z o.o.] Administrator

Dokumenty

+

🗑️

Szukaj

🔍

🔍

🔄

👤

⋮

🏠

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁

📁


Wszystkie > Przykład

NUMER	NAZWA
PR/11/6/2022	
PR/9/6/2022	Dane zanonimizowane
PR/8/6/2022	
PR/7/6/2022	
PR/6/6/2022	
PR/5/6/2022	Zamówienie 1
PR/4/6/2022	Zamówienie 1

Lista dokumentów – ukryte podstawowe kolumny listy dokumentów


## Konfiguracja

Na zakładce „Konfiguracja” dla administratora dostępna jest opcja „Włącz komunikat przy zapisie definicji typu obiegu”.



Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja, parametr „Po uruchomieniu systemu wyświetlaj” ustawiony na domyślną wartość „Stronę startową”

Jeżeli użytkownik wybierze w parametrze wartość „**Tak**”, to podczas próby opuszczenia definicji typu obiegu, bez uprzedniego zapisania zmian, zostanie wyświetlony komunikat:



Komunikat wyświetlany podczas próby opuszczenia




## definicji obiegu dokumentów

Jeżeli wartość parametru będzie ustawiona na „Nie” komunikat nie będzie wyświetlany, co może skutkować utratą wprowadzonych zmian.


W wersji 2023.0.0 w zakładce *Konfiguracja* dodano parametr *Po uruchomieniu systemu wyświetlaj*, który określa, które okno powinno zostać wyświetlone po starcie Comarch DMS. Użytkownik może wybrać jedną z dwóch opcji:

- *Listę dokumentów* – wówczas *po uruchomieniu* aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlana jest *lista dokumentów*, tak jak do tej pory
- *Stronę startową* – wtedy *po uruchomieniu* aplikacji desktop Comarch DMS wyświetlona zostaje *strona startowa*; jest to wartość *domyślna* parametru (zob. Strona startowa)

Parametr *Po uruchomieniu systemu wyświetlaj* jest widoczny dla **wszystkich** użytkowników.



Panel użytkownika, zakładka „Konfiguracja”, parametr „Po uruchomieniu systemu wyświetlaj” ustawiony na wartość „Listę dokumentów”




Panel użytkownika, zakładka Konfiguracja wyświetlany użytkownikowi bez uprawnień administratora

Jeżeli Comarch DMS współpracuje z **Comarch ERP Altum**, wówczas na zakładce „**Konfiguracja**” dostępny jest parametr **Uruchom Comarch ERP Altum w tle** – parametr odpowiadający za to czy Comarch ERP Altum będzie uruchamiany w tle podczas włączania Comarch DMS, czy podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS:

- TAK – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas uruchamiania Comarch DMS;
- NIE – oznacza, że system Comarch ERP Altum zostanie uruchomiony w tle podczas pierwszego wywołania okien Altum (Lista artykułów, kontrahentów, dokumentów) z poziomu Comarch DMS.

#### Wskazówka

W celu skrócenia czasu podnoszenia formatek Comarch ERP Altum z poziomu Comarch DMS zalecane jest korzystanie z ustawienia **‘TAK’** w parametrze ‘Uruchom Comarch ERP Altum w tle’.



Panel użytkownika, widok administratora, zakładka „Konfiguracja” z parametrem 'Uruchom Comarch ERP Altum w tle’

[Powrót do początku artykułu](#)